باب 10



سيالوں کی ميکا نیکی خاصيتیں (MECHANICAL PROPERTIES OF FLUIDS)

10.1 تعارف (INTRODUCTION)

اس باب میں ہم رقیق اور گیس اشیا کی کچھ عام طبعی خاصیتوں کا مطالعہ کریں گے۔رقیق اور گیس بہہ سکتے ہیں،اس لیے سیال (بہنے والے) کہلاتے ہیں۔ یہی وہ خاصیت ہے جورقیق اور گیسوں کو بنیا دی طور پر ٹھوس اشیا ہے الگ کرتی ہے۔

ہمارے چاروں اطراف ہر جگہ سیال ہیں۔ زمین پر ہوا کا ایک غلاف ہے اور اس کا دو تہائی حصہ پانی سے گھر اہوا ہے۔ پانی نہ صرف انسانی وجود کے لیے لازمی ہے، ہر پیتان دار حیوان کے جسم کا زیادہ تر حصہ پانی ہوتا ہے۔ جاندار چیزوں میں، بہ شمول پیڑ پودے، ہونے والے تمام عمل پانی کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اس لیے سیالوں کے برتا واوران کی خاصیتوں کو سجھنا اہم ہے۔

سیال، محوس اشیاء سے کیے مختلف ہیں؟ رقیق اشیا اور کیسوں میں کیا مشترک ہے؟ کھوں کے برخلاف، ایک سیال کی کوئی اپنی شکل نہیں ہوتی ۔ گھوس اور رقیق اشیا کا ایک معین جم ہوتا ہے، جبکہ گیس، جس برتن میں رکھی جائے، اس کے پورے جم کو گھیر لیتی ہے، ہم پچھلے باب میں سیکھ چکے ہیں کہ گھوس اشیا کے جم کو ذرر کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ایک ٹھوس، رقیق یا گیس کا جم اس پرلگ رہے ذرر اشیا کے جم کو ذرر کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ایک ٹھوس، رقیق یا گیس کا جم اس پرلگ رہاؤ کیا دباؤ کے تابع ہے۔ جب ہم ٹھوس یار قیق کے عین جم کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا مطلب فضائی دباؤ کے ذریر اثر اس کے جم سے ہوتا ہے۔ گیسوں اور ٹھوس یار قیق اشیا میں فرق ہے۔ دوسر لے نقطوں میں، رقیق اور ٹھوس اشیا کی داب پذری، گیسوں کے مقابلے میں بہت کم تبدیلی ہوتی ہے۔ دوسر لے نقطوں میں، رقیق اور ٹھوس اشیا کی داب پذری، گیسوں کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے۔

تحریف ذرر، ایک ٹھوں کی شکل ، اس کا جم معین رکھتے ہوئے، تبدیل کرسکتا ہے۔ سیالوں کی کلیدی خاصیت سے کہ وہ تحریف ذرر کی بہت کم مزاحمت کرتے ہیں۔ان کی شکل بہت چھوٹے تحریف ذرر کے لگانے برتبدیل ہوجاتی ہے۔ سیالوں کاتحریفی ذرر بھوں اشیا کے مقابلے میں تقریباً دس لا کھ گنا کم ہوتا ہے۔

10.1 تعارف

10.2 دباؤ

10.3 مستقل بہاؤ

10.4 برنولي كااصول

10.5 كزوجت

10.6 سطحي تناؤ

خلاصه

قابل غورنكات

مشق

اضا فی مشق

بمه

سالوں کی میکا نیکی خاصیتیں


10.2 (PRESSURE)

ایک کلیلی سوئی کواگر ہم اپنی کھال پر رکھ کر دبائیں تو وہ ہماری کھال کو چھید دیتی ہے لیکن اگر ہم ایک بے دھار (blunt) شے (جیسے چچپہ کا پچھلا حصہ) سے جس کا رقبہ مس را رقبہ کی کھال کواتنی ہی تو وہ ہماری کھال کواتنی ہی تو وہ سے دبائیں ہتو ہماری کھال و لیسی ہی رہتی ہے۔ اگر ایک ہاتھی انسان کے سینے پر پیرر کھ دے ، تو انسان کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ ایک سرکس کا فیکار، جس کے سینے پر ایک بڑا، ہلکا مگر مضبوط لکڑی کا تختہ رکھ دیا جاتا ہے اور پھراس پر سے ہاتھی گذرتا ہے تو فیکار اس طرح کے حادثے سے محفوظ رہتا ہے۔ اس طرح کہ روز مرہ کے واقعات سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ قوت اوروہ کتنے رقبہ پرلگ رہی ہے، دونوں اہم ہیں۔ قوت جینے مقابلتاً کم رقبہ پر لگے گی ، اس کا اثر اتنا زیادہ ہوگا۔ بیاثر بطور دباؤ (Pressure) جاناجا تا ہے۔

جب ایک شے کوسا کت سیال میں ڈبویا جاتا ہے، توسیال شے کی سطح پرایک قوت لگاتا ہے۔ یہ قوت شے کی سطح کے ہمیشہ عمودی سمت میں ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اگر اس قوت کا ایک جزشے کی سطح کے متوازی بھی ہو، توشے بھی سیال پر،اس کے متوازی ایک قوت لگائے گی، کیونکہ نیوٹن کے تیسرے قانون سے یہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ قوت سیال کوسطح کے متوازی بہائے گی۔ کیونکہ سیال حالت سکون ہے، یہ بیس ہونے والے سیال کے ذریعے لگائی گئ وت ، اس کے اس میں آئی سطح پرعمود ہی ہوسکتی ہے۔ اسے شکل 10.1 میں وکھایا گیا ہے۔

ایک نقطہ پرسیال کے ذریعے لگائی گئی عمودی قوت نا پی جاسکتی ہے۔
ایسے دباؤنا پنے والے آلے کی ایک مثالی شکل، شکل (10.1 میں دکھائی
گئی ہے۔ یہ ایک ایسے خلا کیے ہوئے (Envacuated) خانہ یا چیمبر
(Chamber) پر شتمل ہوتا ہے، جس میں ایک اسپرنگ لگا ہوتا ہے۔
یہ اسپرنگ ، پسٹن پر لگ رہی قوت کو ناپنے کے لیے پیانہ بند کیا ہوا
یہ اسپرنگ ، پسٹن پر لگ رہی قوت کو ناپنے کے لیے پیانہ بند کیا ہوا

اس آلہ کوسیال کے اندرایک نقطہ پررکھاجا تاہے۔سیال کے ذریعے پسٹن پرلگ رہی اندر کی سمت میں قوت ، باہری اسپرنگ قوت کے ذریعے متوازن ہوتی ہے، اوراس طرح نابی جاتی ہے۔



(a)
(b)
سکل 10.1 (a) بیکر میں رکھے سیال کے ذریعہ ، ڈوبی ہوئی شے
یا بیکر کی دیواروں پر لگائی گئی قوت ، تمام نقاط
پر سطح پر عمود ہے۔

(b) دباؤكو ناپنے كا ايك مثالي آله

اگر رقبہ Aکے پسٹن پرلگ رہی اس عمودی قوت کی عددی قدر Fہے، تب اوسط دباؤ Pav) (Average Pressure) کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ بیا کائی رقبہ پرلگ رہی عمودی قوت ہے۔

$$P_{av} = \frac{F}{A} \tag{10.1}$$

اصولی طور پر، پسٹن کے رقبہ کو ہم جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔اس لیے محدود طور پرد باؤکی تعریف اس طرح کی جاسکتی ہے۔

$$P = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta F}{\Delta A} \tag{10.2}$$

دباؤایک غیرسمتی عددی (Scalor) مقدار ہے۔ ہم آپ کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ بیقوت کا وہ جزوہ ہے جو ملاحظہ کیے جارہے رقبہ پڑعود ہے اور وہ سمتی قوت (Vector) نہیں ہے جو مساوات (10.1) اور (10.2 کنسبنما (Numerator) میں ظاہر ہموتی ہے۔ اس کے ابعاد [NL-IT-2] ہیں۔ دباؤکی اکا کائی والے فرانسیسی دباؤکی آگا کائی یاسکل (Slob) کا ماریا گیا ہے۔ دباؤکی ایک عام اکائی فضا میں یاسکل (Pascal, Pa) کا نام دیا گیا ہے۔ دباؤکی ایک عام اکائی فضا میں یاسکل (Pascal, Pa) کا نام دیا گیا ہے۔ دباؤکی ایک عام اکائی فضا


عيات علي المعالم المعا

مثال 10.1 دوران کی ہڈیاں (عظم الفخذ Femurs)، جن میں سے ہرایک کا تراثی رقبہ 10 cm² ہے، 40Kg کے ایک انسانی جسم کے اوپری حصہ کوسہارا دیتی ہیں۔ ہڈیوں کے ذریعہ برداشت کیے جارہے اوسط دباؤ کا حساب لگاہیۓ۔

 $A=2\times10\,\mathrm{cm^2}=20\times10^{-4}\,\mathrm{m^2}$ جواب: ران کی ہڈیوں کا کل تر آثی رقبہ ہے۔ m^2 وقبت ہے۔ $F=40\,\mathrm{k}\,\mathrm{g}$ where $g=40\,\mathrm{n}\,\mathrm{m^2}$ وقبت ہوئے۔ $g=10\,\mathrm{m}\,\mathrm{s^{-2}}$ وان پر لگ رہی جانب لگ $g=10\,\mathrm{m}\,\mathrm{s^{-2}}$ وہی ہے۔ $g=10\,\mathrm{m}\,\mathrm{s^{-2}}$ وہی ہے، اس لیے اوسط دباؤ $P_{av}=\frac{F}{A}=2\times10^5\,\mathrm{N}\,\mathrm{m^{-2}}$

10.2.1 پاسكل كا قانون (Pascal's law)

فرانسیسی سائنسدال بلیس پاسکل (Blaise Pascal) نے مشاہرہ کیا کہ ایک رقیق میں جو حالت سکون میں ہے،ان تمام نقاط پر دباؤ کیساں ہوتا ہے جو ایک ہی اونچائی پر ہیں۔اس حقیقت کا سادہ طور پر مظاہرہ کیا جاسکتا ہے۔



شکل 10.2 پاسکل کے قانون کا ثبوت: ABC-DEF ایک ایسے رقیق کے اندر کا جز ہے جوحالت سکون میں ہے۔ یہ جز ایک قائم زاوئی منشور کی شکل کا ہے۔ یہ جز چھوٹا ہے، اس لیے ارضی کشش (gravity) کے اثر کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے ، لیکن سمجھانے کے لیر اس کو بڑابنایا گیا ہر۔

شکل 10.2 میں ایک ایسے رقیق کا اندرونی جز دکھایا گیا ہے، جو

یا یہ ماسفیر (atm) (Atmosphere) ہے، لیعنی کہ، فضا کے ذریعے سطح میں اسفیر (atm) (Atmosphere) ہے۔ (1 atm = 1.013×10^5 Pa) ہے سمندر پر لگنے والا دبا و (Pa) و سیالوں کو بیان کرنے میں نظر انداز نہیں کی جاسکتی، ایک دوسری مقدار، جو سیالوں کو بیان کرنے میں نظر انداز نہیں کی جاسکتی، گنافت ρ ہے۔ ایک ρ کمیت کا سیال جو ρ گھرتا ہے، اس کے لیے ρ (10.3)

کثافت کے ابعاد [ML-3] ہیں۔اس کی اکا کائی ہے۔ بیا لیک مثبت لاسمتی مقدار ہے۔ایک رقبق بڑی حد تک غیرداب پذیر ہے، اس لیے اس کی کثافت ہر دباؤ پر تقریباً مستقلہ ہوتی ہے۔ دوسری طرف، گیسوں کی کثافتوں میں دباؤ کے ساتھ کافی تبدیلی ہوتی ہے۔

- برپانی کی کثافت داشت داشت داشت داشت داشت داشت کشافت کی کثافت کی کثافت کی اسکی کثافت کی اسکی کثافت کی اسکی کثافت کی باتی کی کثافت کی باتی کی کثافت سے نسبت ہے۔ یہ غیر ابعادی ، مثبت ، لاسمتی مقدار ہے۔ مثال کے طور پر الموینم کی نسبتی کثافت 2.7 ہے۔ الموینم کی کثافت کشافت 2.7 ہے۔ الموینم کی کثافتیں ، جدول کثافت کشافتیں ، جدول کشافتیں ، جدول کشافتیں ، حدول کشافتیں ، حدول کشافتیں کشافتیں ، حدول کشافتیں دکھائی گئی ہیں۔

جدولSTP* 10.1 ير يجه عام رقيقوں كى كثافتيں

$\rho(kgm^{-3})$	رقيق
1.00×10^{3}	پانی
1.03×10^{3}	بحرى پانى
13.6×10 ³	پاره
0.806×10^{3}	ا يتھائل الكوحل
1.06×10^{3}	كلخون
1.29	ہوا
1.43	به مسیج _ن
9.0×10^{-2}	ہائیڈ رو ^ج ن
$\approx 10^{-20}$	بین مجمی فضا
	(Interestellar Space)

*STP كامطلب معيارى درجير ارت (0°C) اور 1atm دباؤ

سيالوں کي ميكا نيکي خاصيتيں


10.2.2 گہرائی کے ساتھ دباؤ کی تبدیلی

(Variation of pressure with depth)

فرض کیجے کہ ایک برتن میں ایک سیال رکھا ہوا ہے ۔ سیال حالت سکون میں - ہے۔ شکل 10.3 میں نقطہ 1 ، نقطہ 2 سے بلندی - میں نقطہ 1 اور نقطہ 2 پر وباؤ، بالتر تیب ، - اور - وہ بیں ۔ سیال کا ایک استوانی جزو لیجے، جس کا ساسی رقبہ - ماور او نچائی - اور - بین ۔ سیال حالت سکون میں ہے، اس لیے ساسی رقبہ - ماور او نچائی قوتوں میں صفر ہونا چاہئیں اور ماحصل انتصابی قوتوں ماحصل (Resultant) افقی قوتیں صفر ہونا چاہئیں ۔ انتصابی سمت میں لگ رہی قوتیں ، کو جزو کے وزن کو متوازن کرنا چاہئیں ۔ انتصابی سمت میں لگ رہی قوتیں ، اور پری سرے پر - (- اور پری کی طرف کا م کر اور با ہے ۔ اگر استوانے میں سیال کو دن و - وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے ۔ اگر استوانے میں سیال کا وزن - و - سیال کی کہیت ہوگی - و - میں سیال کی کہیت ہوگی کہیت ہوگی کہیت ہوگی کے سیال کی کہیت کی گونٹ ہے ، تو سیال کی کھیت ہوگی کے سیال کی کہیت ہوگی کے سیال کی کہیت ہوگی کے سیال کی کھیت کی قوت ہے ، تو سیال کی کہیت کی گونٹ ہے ، تو سیال کی کمیت ہوگی کے سیال کی کہیت کی گونٹ ہے ، تو سیال کی کہیت کی گونٹ ہے ، تو سیال کی کہیت ہوگی کے سیال کی کہیت کی گونٹ ہے ، تو سیال کی کہیت کی گونٹ ہے ۔ تو سیال کی کھیت کی گونٹ ہے ۔ تو سیال کی کہیت کی گونٹ ہے ۔ تو سیال کی کھیت کی گونٹ ہے ۔ تو سیال کی کھیت کی گونٹ ہے ۔ تو سیال کی کھیت کی گونٹ ہے ۔ تو سیال کی کونٹ کو کونٹ کی کونٹ کے اس کی کونٹ کی کونٹ کی کی کی کونٹ کی کونٹ کی کونٹ کی کونٹ کے دور کی کونٹ کی کی کونٹ کی کی کونٹ کی کونٹ کی کونٹ کی کونٹ کی کی کونٹ کی کی کونٹ کی کو

ال طرح

 $(P_2 - P_1) = \rho gh$ (10.6)



شکل 10.3: ارضی کشش کے زیر اثر سیال- ارضی کشش کے اثر کو ایك انتصابی استوانی کالم پر دباؤ کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔

والت سکون میں ہے۔ یہ جز (right-angled prism) کی شکل کا ہے۔ اصولی طور پر یہ منشور (right-angled prism) کی شکل کا ہے۔ اصولی طور پر یہ منشوری جز بہت چھوٹا ہے، تا کہ اس کا ہر حصہ رقیق کی سطح سے یکساں گہرائی پر مانا جا سکے اور اس لیے اس کے ان تمام نقاط پر شش ارضی کا اثر یکساں ہے۔ لیکن وضاحت کے خیال سے ہم نے اسے بڑا دکھایا ہے۔ اس جز و پرلگ رہی تو تیں وہ ہیں جو باقی رقیق کے ذریعے لگائی جارہی ہیں، اس لیے اور انہیں اس جز و کی سطح پر عمودی ہونالازی ہے، جیسا کہ پہلے بحث کی جا چگی ہے۔ اس جز و کی سطح پر عمودی ہونالازی ہے، جیسا کہ پہلے بحث کی جا چگی ہے۔ اس فی رقیق اس جز و پر دباؤ ہ P_s , P_o اور ہ P لگا تا ہے جو عمودی قو تو ں، لیے باقی رقیق اس جز و پر دباؤ ہیں۔ جیسا کہ شکل 10.2 میں دکھایا گیا ہے۔ یہ قو تیں بالتر تیب جز کے رخوں A_b , A_a اور م A سے ظاہر کیا گیا ہے۔ تب

 $F_b \sin\theta = F_c$, $F_b \cos\theta = F_a$ (توازن سے) $A_b \sin\theta = A_c$, $A_b \cos\theta = A_a$ (جبومیٹری سے)

$$\frac{F_b}{A_b} = \frac{F_c}{A_c} = \frac{F_a}{A_a}; \quad P_b = P_c = P_a \quad (10.4)$$

اس لیے،اس رقیق پرجوحالت سکون میں ہے،لگایا گیا دباؤہرسمت میں کیساں ہے۔ یہ پھرہمیں یادولاتا ہے کہ ذرر کی دوسری قسموں کی طرح ، دباؤ بھی ایک سمتی مقدار نہیں ہے۔ اسے کوئی سمت نہیں تفویض کی جاسکتی ہے۔ رقیق کے اندر (یا اسے گھیر نے والے) کسی بھی رقبہ پرلگ رہی قوت ،اگر رقیق حالت سکون میں ہے اور دباؤ کے زیر اثر ہے، رقبہ کے تعین سمت رقب کالحاظ کے بغیر، رقبہ پرعمود ہے۔ (Orientation) کا کحاظ کے بغیر، رقبہ پرعمود ہے۔

ابایک ایسار قبق جزو کیجے جوہموارتر اش کی افقی چھڑ کی شکل کا ہے۔ چھڑ تو ازن میں ہے۔ اس کے دونوں کناروں پرلگ رہی افقی قوتیں لازی طور پر متوازن ہونا چاہئیں یا دونوں کناروں پر دباؤ مساوی ہونا چاہئے۔ اس سے متوازن ہونا چاہئیں یا دونوں کناروں پر دباؤ مساوی ہونا چاہئے۔ اس سے خابت ہوتا ہے کہ ایک الیے رقیق کے لیے جو توازن میں ہے، ایک افقی مستوی (Horizontal Plane) میں، تمام نقاط پر، دباؤ کیساں ہے، فرض کیجے کہ سیال کے مختلف حصوں میں دباؤ مساوی نہیں ہوتا، تب سیال کا ایک بہاؤ ہوگا، کیونکہ اس پر ایک کل قوت کام کررہی ہوگی۔ اس لیے بہاؤ کی غیر موجودگی میں، سیال میں ہر جگہ دباؤ افقی سطح میں یکساں ہونا ضروری ہے۔

328

مثال 10.2: اُس تیراک پر کتناد باؤ ہوگا، جوایک جھیل میں سطح جھیل سے 10m <u>نی</u>ج ہے۔

جواب: پيال،

h = 10 m , $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$. $g = 10 \text{ m s}^{-2}$

 $P=P_a+\rho gh$

 $=1.01\times10^{5} \text{ Pa} + 1000 \text{ kg m}^{-3} \times 10 \text{ m s}^{-2} \times 10 \text{ m}$

 $= 2.01 \times 10^5 \text{ Pa}$

≈2 atm

یہ طحجیل کے دباؤسے 1000 اضافہ ہے۔ 1Km کی گہرائی پر، دباؤ میں اضافہ، 100 ملک، ہوگا۔ پن ڈبیول (Submarines) کا ڈیزائن اس طرح تیار کیاجا تاہے کہ وہ اسٹے بڑے دباؤ کو برداشت کرسکیں۔

10.2.3 فضائي دبا وَاوريَّج دبا وَ

(Atmospheric pressure and gauge pressure)

کسی بھی نقطہ پر فضا کا دباؤ ، اس نقطہ سے فضا کی چوٹی تک کے ، اکائی تراشی رقبے والے ، ہوا کے کالم کے وزن کے مساوی ہے۔ سطح سمندر پر یہ 105 Pa ×105 (1atm) ہے۔اطالوی سائنس داں ایوان جی لستاٹر سلی ایک استاٹر سلی (Evangelista Torricelli) نے سب سے پہلے فضائی دباؤنا ہے کا طریقہ بتایا۔ ایک لمی شخشے کی ٹیوب کو، جس کا ایک سرا بند ہوتا ہے اور جس میں پارہ بھر اہوتا ہے ، پارہ بھرے برتن میں الٹا کھڑا کیا جا تا ہے ، جسیا کشکل (3) 10.5 میں دکھایا گیا ہے۔ یہ آلہ پارہ بیرومیٹر کہلاتا ہے۔ ٹیوب میں پارہ کے کالم سے اوپر کی جگہ میں صرف پارہ کے انجر ات ہوتے ہیں ، جن کا دباؤ اتنا کم ہوتا ہے کہ اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ لہذا 0 = نقطہ A پر دباؤ کالم کے اندر نقطہ B پر دباؤ لازمی طور پر نقطہ C پر دباؤ کے مساوی ہوگا ، جو کہ فضائی دباؤ ہو ہے۔


وناؤ=نقطهBردياؤ=

$$P_{a} = \rho g h \tag{10.8}$$

دبا وَ فرق، نقاط (1 اور 2) کے درمیان انتہابی فاصلے n سیال کی کمیت کثافت اور مادی شش اسراع g تابع ہے۔ اگرزیر بحث نقطہ 1 کوسیال (فرض کیا پانی) کی او پری سطح پر نتقل کر دیا جائے ، جو فضا کے لیے کھلا ہوا ہے، تو P_1 کوفضائی دبا وَ P_2 سے تبدیل کر کیا جا سکتا ہے اور ہم P_2 کوم سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ بسماوات P_2 سے حاصل ہوتا ہے۔

 $P = P_a + \rho g h \quad (10.7)$

اس لیے،ایک ایسے سیال میں جوفضا کے لیے کھلا ہوا ہے،اس کی اوپری سطح سے نیچے گہرائی میں دباؤ م افضائی دباؤ سے مجام مقدار میں زیادہ ہوتا ہے۔ گہرائی ماپر (P-Pa) میں فظر پر گئے دباؤ (Gauge Pressure) کہلا تا ہے۔ مساوات (P-Pa) میں مطلق (Absolute) دباؤ کی عبارت میں ، مساوات (10.7) میں مطلق (Absolute) دباؤ کی عبارت میں ، استوانے کا رقبہ شامل نہیں ہے۔اس لیے سیال کالم کی اونچائی اہمیت رکھتی ہے، تراثی رقبہ یا اساسی رقبہ یا برتن کی شکل اہمیت نہیں رکھتی۔ یکساں افقی سطح ہے، تراثی رقبہ یا اساسی رقبہ یا برتن کی شکل اہمیت نہیں رکھتی۔ یکساں افقی سطح مناقضہ (کیساں گہرائی) پر تمام نقاط پر سیال کا دباؤ کیساں ہوتا ہے۔ آب سکوتی مناقضہ (Hydrostatic Paradox) کی مثال کے ذریعے اس ختیج کو منز یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ تین برتن A اور کی لیجے (شکل 10.4) جو مختلف منز یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ تین برتن A اور کی لیجے (شکل 10.4) جو مختلف شکلوں کے ہیں۔ان کے بینیروں کو ایک افتی پائیپ کے ذریعے جوڑ دیا گیا ہے۔ان میں پانی کی مقدارا لگ الگ ہے۔انساس لیے ہے کیونکہ بیندے پر پانی کا میں پانی کی مقدارا لگ الگ ہے۔انساس لیے ہے کیونکہ بیندے پر پانی کا دباؤ برتن کے ہرتراشہ کے نیچ، کیساں ہے۔



شکل 10.4 آب سکوتی متناقضه کا اظهار - تین برتنون،B,Aاوری، میں پانی کی مقدار مختلف ہے، لیکن پانی کی سطح یکساں بلندی پر ہے۔

سالوں کی میکا نیکی خاصیتیں

جہاں 0 پارہ کی کثافت اور 0 ٹیوب میں پارہ کے کالم کی اونچائی ہے۔

اس تجربے میں یہ معلوم ہوا کہ بیرومیٹر (داب پیا Barometer) میں
پارہ کے کالم کی اونچائی سطح سمندر پر ، تقریباً محتصلہ ہوا کہ ۔ جوالیہ اسٹما سفیر
(atmosphere) کے مرادف (equivalent) ہے۔ یہ مساوات
(10.8) میں 0 کی قدرر کھ کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دباؤ کو ظاہر کرنے کا
ایک عام طریقہ یہ ہے کہ اسے پارہ (Hg) کے mm سے شکل میں ظاہر
کیا جائے۔ 0 سامے مرادف (equivalent) دباؤ کو ٹار (Torr) کہا
جا تا ہے (ٹورسلی کے نام پر)۔


1 torr = 133 Pa

m m = H g اور t o r r علم طب (Medicine) اور علم افعال الاعضاء (Physiology) میں استعال ہوتے ہیں۔ جب کہ موسمیات (Meterology) میں استعال ہونے والی عام اکائیاں بار (bar) اور ملی بار (Millibar) ہیں۔


 $1 \text{bar} = 10^5 \text{ Pa}$

ایک کلی ٹیوب والامینومیٹر (Menometer)، دباؤک فرق کونا پنے کا ایک کار آمد آلہ ہے۔ بیدایک U ٹیوب پر شممل ہوتا ہے، جس میں ایک مناسب رقیق بھراہوتا ہے۔ چھوٹے دباؤ فرق کونا پنے کے لیے کم کثافت والا مناسب رقیق بھراہوتا ہے۔ چھوٹے دباؤ فرق کونا پنے کے لیے کم کثافت والا رقیق (جیسے تیل) استعمال کیا جاتا ہے اور بڑے دباؤ کے فرق کونا پنے کے لیے زیادہ کثافت والا رقیق (جیسے پارہ) استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹیوب کا ایک سرا کھلا ہوتا ہے اور اس طرح فضا سے کمس میں ہوتا ہے، جب کہ دوسر سرے کو اس نظام سے منسلک کر دیا جاتا ہے، جس پر دباؤ نا پنا ہے۔ [دیکھیے سرے کو اس نظام سے منسلک کر دیا جاتا ہے، جس پر دباؤ نا پنا ہے۔ [دیکھیے شکل (10.5 ایل مے مناسب کے دباؤ ہوتا ہے، جو P ہے، اور مساوات (10.8 ایک سے دیکھا جاسکتا ہے کہ بیمینومیٹر کی او نچائی P سے دیکھا جاسکتا ہے کہ بیمینومیٹر کی او نچائی P سے دیکھا جاسکتا ہے کہ بیمینومیٹر کی او نچائی P سے دیکھا جاسکتا ہے کہ بیمینومیٹر کی او نچائی P سے دیکھا جاسکتا ہے کہ بیمینومیٹر کی او نچائی P سے دیکھا جاسکتا ہے کہ بیمینومیٹر کی او نچائی P سے دیکھا جاسکتا ہے کہ بیمینومیٹر کی او نچائی P سے دیکھا جاسکتا ہے کہ بیمینومیٹر کی او نچائی P سے دیکھا جاسکتا ہے کہ بیمینومیٹر کی او نچائی P سے دیکھا جاسکتا ہے کہ بیمینومیٹر کی او نچائی P سے دیکھا جاسکتا ہے کہ بیمینومیٹر کی او نچائی ہا

رقیق بھری U۔ٹیوب میں دونوں طرف کیساں سطح پر دباؤ کیساں ہوگا۔ رقیقوں کی کثافت میں دباؤ اور درجۂ حرارت کی تبدیلی کی کافی بڑی وسعت (Range) میں بھی بہت کم تبدیلی ہوتی ہے۔اس لیے ہم اپنے کام کے لیے کثافت کومستقلہ مان سکتے ہیں۔ جب کہ گیس کی کثافت میں درجۂ حرارت



(a)پاره بيرو سيٹر



شكل 10.5 (b) كهلى ٹيوب والا مينو ميٹر

اوردباؤکی تبدیلی سے بہت زیاد تبدیلی ہوتی ہے۔ اس لیے گیسوں کے برخلاف، ہم رقیقوں کوغیرداب پذیر مانتے ہیں۔

• مثال 10.3: "مط سمندر پر فضا کی کثافت 10.3 اسط سمندر پر فضا کی وسعت کتنی فرض یجیے کہ یہ بلندی کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی ۔ تو فضا کی وسعت کتنی بلندی تک ہے؟

جواب: ہم مساوات(10.7) استعال کرتے ہیں۔

 ρ gh=1.29 kg m⁻³×9.8 m s⁻²×h m=1.01×10⁻⁵ Pa $\therefore h = 7989 m \approx 8 \text{ km}$

حقیقت میں ، ہوا کی کثافت ، بلندی کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے اور و کی قدر بھی بلندی کے ساتھ کم ہوتی ہوئے

طبيعيات

$$P-P_a = \rho \, \text{gh} = P_g$$
 :جرباؤ کی (b)
$$P-P_a = \rho \, \text{gh} = P_g$$

$$P_g = 1.03 \times 10^3 \, \text{kg m}^{-3} \times 10 \, \text{ms}^2 \times 1000 \, \text{m}$$

$$= 103 \times 10^5 \, P_a$$

$$\approx 103 \, \text{atm}$$

ور پنڈ بی گے باہر دباؤ ہے: $P_{\rm a} + \rho \, {\rm gh} : {\rm gh} = \rho \, {\rm gh}$ اور پنڈ بی کے اندر دباؤ $P_{\rm g} = \rho \, {\rm gh} : {\rm gh}$ ہے: $P_{\rm a} : {\rm gh} = \rho \, {\rm gh}$ اس لیے کھڑ کی پرلگ رہائ قوت: ${\rm G} = {\rm gh} = {\rm gh}$

10.2.4 آ بي مشينين (Hydraulic machines)

آیئے اب ملاحظہ کریں کہ جب ہم ایک برتن میں رکھے ہوئے سیال پر دباؤ تبدیل کرتے ہیں ،تو کیا ہوتا ہے۔ ایک افقی استوانہ لیجیے، جس میں پسٹن لگا ہواور تین مختلف نقاط پر تین انتصابی ٹیوب لگی ہول (شکل (a) 10.6)۔ افتی استوانہ میں دباؤکی نشاندہی ،انتصابی ٹیوبوں میں رقیق کالم کی اونچائی سے ہوتی ہے۔ یہ لازی

تقریباً 100Km تک بھیلا ہوا ہے۔ ہمیں بیبھی نوٹ کرنا چاہئے کہ سطح سمندر پر فضائی دباؤ ہمیشہ پارہ کے 760mm نہیں ہوتا ہے۔ Hg کی سطح میں 10mm یااس سے زیادہ کی گراوٹ، آنے والے طوفان کی نشانی ہے۔

مثال 10.4: ایک سمندر میں 1000mm کی گہرائی پر (a) مطلق دباؤ کتنا ہوگا؟ (b) گئچ دباؤ کتنا ہوگا؟ (c) اس گہرائی پر ایک پن ڈبی ک کھڑ کی پر لگنے والی قوت معلوم سیجیے لے گھڑ کی کا رقبہ 20cm×20cm ہے۔ پن ڈبی کے اندر شطح سمندر فضائی دباؤ کوقائم رکھا گیا ہے۔ (سمندری پانی کی کثافت 3 kg m سام 1.03 kg m ہے۔)

 $ho = 1.0 \times 10^3 \, \text{kg m}^{-3}$ اور h = 1000 mاور (a) مساوات (10.6) سے مطلق دیاؤ

$$P = P_a + \rho gh$$
= 1.01×10⁵ P_a
+ 1.03×10³ kg m⁻³×10 m s⁻²×1000 m
=104.01×10⁵ P_a
≈104 atm

آرشمیدس کااصول (Archemedes' Principle)

> طور پرسب میں کیساں ہوگی۔اگرہم پسٹن کودھکیلتے ہیں،تو ہرٹیوب میں رقیق کی سطح اونچی ہوجاتی ہے اور پھر ہرایک میں رقیق کی ایک ہی سطح ہوتی ہے۔




شکل (a) 10.6: جب کبھی کسی برتن میں رکھے مائع کے کسی بوت میں رکھے مائع کے کسی بھی حصّے پر باہری دباؤ ڈالا جاتا ہے تو یہ دباؤ تمام سمتوں میں مساوی طور پر بھیل جاتا ہے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب استوانے پر دباؤ بڑھایا گیا، تو یہ ہموارطور پر پورے استوانے پر تقسیم ہوا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک برتن میں رکھے ہوئے رقیق کے کسی بھی جھے پر باہری دباؤڈ الاجاتا ہے تو اس کی تر بیل، بنا کم ہوئے ، ہرست میں مساوی ہوتی ہے۔ یہ پاسکل قانون کی دوسری شکل ہے، اور اس کے روز انہ زندگی میں بہت سے استعال ہیں۔

بہت سے آلات ، جیسے آبی لفٹ (Hydraulic Lift) اور آبی بریک بہت سے آلات (Hydraulic Brakes) وغیرہ پاسکل کے قانون پر بنی ہیں۔ان آلات میں دباؤکی ترسیل کے لیے سیال استعال کیے جاتے ہیں۔ ایک آبی لفٹ میں دباؤکی ترسیل کے لیے سیال استعال کیے جاتے ہیں۔ ایک آبی لفٹ میں ، جیسا کہ شکل (10.6(b) میں دکھایا گیا ہے ، دو پسٹوں کوان کے درمیان کی جگہ ایک سیال سے بھر کر ، ایک دوسرے سے جدا کیا جاتا ہے۔ ایک کم تراثی رقبہ A_1 کا پسٹن P_1 ، رقب P_2 رقب میں ترسیل ہوتا ہے اور استعال ہوتا ہے۔ دباؤ : P_3 P_4 P_5 کا ، لگا ہوتا ہے۔ جس بڑے استوانے پر بھی جس میں بڑا پسٹن ، رقبہ P_3 کا ، لگا ہوتا ہے۔ جس کے نتیج میں اوپر کی جانب توت P_4 حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ، پسٹن اس قابل ہوجا تا ہے کہ ایک بڑی قوت کو سہار سکے (مثلاً ایک کا ریا ایک

رگ کا براوزن ، جوایک پلیٹ فارم پررکھا ہو) جوانک کا براوزن ، جوانک پلیٹ فارم پررکھا ہو) ہو ہے ہے۔ اس طرح لگائی A_1 پلیٹ فارم کواو پر یا نیچ کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح لگائی A_2 گئی قوت کو $\frac{A_2}{A_1}$ جز ضربی (Factor) سے بروھا دیا گیا ہے اور بیہ جز ضربی اس گی فائدہ (Mechanical Advantage) ہوئی مثال ، اس کی وضاحت کرتی ہے۔ ہوئی مثال ، اس کی وضاحت کرتی ہے۔



شکل (b) 10.6: بھاری وزن اٹھانے والے آلے ، ہائیڈرولک لفٹ (آبی لفٹ) کی کار کردگی کے پیچھے کار فرما اصول کی وضاحت کرتی ہوئی خاکہ ڈائیگرام

مثال 10.5: دو مختلف تراشوں کی سرنجیں (سوئیوں کے بغیر) پانی سے بھری گئیں اور ایک پانی سے بھری ہوئی ربر ٹیوب میں مضبوطی سے بھری گئیں۔ مقابلتاً چھوٹے اور بڑے پسٹوں کے قطر، بالتر تیب، کادی گئیں۔ مقابلتاً چھوٹے پسٹن پر 1.0 cm وقت لگائی جاتی ہے، تو بڑے پسٹن پر کتنی قوت لگے گی؟ 10N قوت لگائی جاتی ہے، تو بڑے پسٹن پر کتنی قوت لگے گی؟ (b) اگرمقابلتاً چھوٹا پسٹن باہر کی طرف کتنی حرکت کرے گا؟

 $F_2 = \frac{A_2}{A_1} F_1 = \frac{\pi \left(3/2 \times 10^{-2} \,\mathrm{m} \right)^2}{\pi \left(1/2 \times 10^{-2} \,\mathrm{m} \right)^2} \times 10 \,\mathrm{N}$ $= 90 \,\mathrm{N}$

آرشمیدس(قم 212-287)

آرشمید ساکی یونانی فلسفی ، ریاضی دال، سائنس دال اور انجینیر تھے۔ انہوں نے فلیل (Catapult) ایجاد کی ، بھاری وزنوں کواٹھانے اور لے جانے کے لیے گراریوں اور لیور (Lever) کے نظام بنائے۔ ان کے وطن شہر سیرا کوس کے باوشاہ ، ہائیر والنے ان سے کہا کہ وہ یہ معلوم کریں کہ اس کے سونے سے بنا تاج میں کسی اور سستی دھات کی آمیزش، جیسے چاندی، تو نہیں کی گئے ہے، کین تاج کونقصان پہنچائے بغیر۔ اپنے نہانے کے ٹب میں ہوئے ، جب انہیں جزوی وزن میں کمی کا احساس ہوا، تو اس مسلے کا حل ان کی سمجھ میں آگیا۔ وہ سیرا کوس کی گلیوں سے بغیر کیڑے سینے، چوائے ہوئے بھاگے: یوریکا، یوریکا

_ میں نے معلوم کر لیا ، میں نے معلوم کر لیا۔

عيات طبيعات

(b) پانی کومثالی غیرداب، پذیر سمجها جاتا ہے۔اس لیے مقابلتاً چھوٹے پسٹن کے ذریعے باہر کی طرف کے ذریعے باہر کی طرف طے کیا گیا جم، بڑے پسٹن کے ذریعے باہر کی طرف طے کیے گئے جم کے مساوی ہوگا۔

 $L_1 A_1 = L_2 A_2$

$$L_2 = \frac{A_1}{A_2} L_1 = \frac{\pi (1/2 \times 10^{-2} \,\mathrm{m})^2}{\pi (3/2 \times 10^{-2} \,\mathrm{m})^2} \times 6 \times 10^{-2} \,\mathrm{m}$$

 $\simeq 0.67 \times 10^{-2} \text{ m} = 0.67 \text{ cm}$

نوٹ کریں کہ فضائی دباؤ دونوں پسٹنوں کے لیے مشترک ہے،اس لیے .

. اسے نظرانداز کردیا گیاہے۔

ہوا، (Compressed) ہوا، ایک کارلفٹ میں داب شدہ (Compressed) ہوا، F_1 ناکہ کارلفٹ میں داب شدہ (کا تھی ہے۔ F_1 ناکہ ہوا ہوں ہوتی ہے۔ اس دباؤ کی ترسیل 15cm نصف قطر کے دوسر سے پسٹن پر ہوتی ہے۔ f_1 (10.7) ہوگر ہوگر ہے۔ f_2 کا حمال ناگر ہوگر ہے۔ اس کا م کو کرنے کے لیے کتنا دباؤ ضروری ہے۔ f_1 کا حمال نگا ہے۔ اس کا م کو کرنے کے لیے کتنا دباؤ ضروری ہے۔

جواب : كيونكه دباؤ بغيركم موت پورے سيال ميں ترسيل موتاہے،

$$F_{1} = \frac{A_{1}}{A_{2}} F_{2} = \frac{\pi (5 \times 10^{-2} \text{ m})^{2}}{\pi (15 \times 10^{-2} \text{ m})^{2}} (1350 \text{kg} \times 9.8 \text{ ms}^{-2})$$

$$= 1470 \text{ N}$$

$$\approx 1.5 \times 10^{3} \text{ N}$$

$$= 0.5 \times 10^{3} \text{ N}$$

$$P = \frac{F_1}{A_1} = \frac{1.5 \times 10^3 \,\text{N}}{\pi \left(5 \times 10^{-2}\right)^2 \,\text{m}} = 1.9 \times 10^5 \,\text{Pa}$$


پیفضائی دباؤ کاتقریباً دو گناہے۔

گاڑیوں میں گےسیالی بریک بھی اسی اصول پر کام کرتے ہیں۔ جب ہم پیڈل پراپنے پیرسے تھوڑی قوت لگاتے ہیں، تو ماسٹر استوانے کے اندر ماسٹر پسٹن حرکت کرتا ہے، اور پیدا ہوا دباؤبریک تیل میں ترسیل ہوکر بڑے رقبے کے پسٹن پرلگتا ہے۔ اس پسٹن پرایک بڑی قوت کم کرتی ہے اور یہ پسٹن پنچ کی طرف دھکیلا جاتا ہے اور بریک لائننگ پر بریک ثوز بھیل جاتے ہیں۔ اس طرح

پیڈل پرلگائی گئی ایک کم قوت پہوں پرایک بڑی منفی اسراعی (Retarding)
قوت پیدا کرتی ہے۔اس نظام کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ پیڈل دبانے سے پیدا
ہونے والا دباؤکی چاروں پہیوں سے جڑے ہوئے استوانوں تک مساوی ترسیل
ہوتی ہے،اس طرح بریک لگانے کی کوشش چاروں پہیوں پر برابر ہوتی ہے۔

(STREAMLINE FLOW) مستقل بهاوً

اب تک ہم نے ان سیالوں کا مطالعہ کیا ہے جو حالت سکون پر ہیں۔ حرکت کرتے ہوئے سیالوں کا مطالعہ سیال حرکیات (Fluid Dynamics) کہلاتی ہے۔ جب پانی کی ٹونٹی کو آ ہستہ سے کھولا جا تا ہے تو شروع میں پانی کا بہاؤ ہموار ہوتا ہے، لیکن جب بہاؤ کی رفتار بڑھائی جاتی ہے، تو یہ ہمواریت نہیں رہتی ۔ سیالوں کی حرکت کا مطالعہ کرنے میں ہم اپنی توجہ اس بات پر مرکوز کرتے ہیں کہ سیال کے مختلف ذرات پر فضا کے مخصوص نقاط و مخصوص وقت پر کیا ہور ہا ہے۔ ایک سیال کے بہاؤ کو ہم اس وقت قائم (Steady) کہتے ہیں، اگر کسی دیے ہوئے نقطے سے گذر نے والے سیال کے ہر ذرے کی رفتار ہیں، اگر کسی دیے ہوئے نقطے سے گذر نے والے سیال کے ہر ذرے کی رفتار نقطے سے دوسر نقطے پر نقطے بر دفتار کیا ہور کی رفتار ہائیک نقطے سے دوسر نقطے پر نقطے تک حرکت کرنے میں تبدیل ہوسکتی ہے۔ یعنی کہ کسی دوسر نقطے پر ذرے کی رفتار ناکل بچھلے ذرے کی طرح ہی برتاؤ کرتا ہے۔ ہر ذرہ ایک ہموار راست نظر سے بالکل بچھلے ذرے کی طرح ہی برتاؤ کرتا ہے۔ ہر ذرہ ایک ہموار راستے سے گذرتا ہے اور ذرات کے راستے ایک دوسر نے قطعے تھیں کرتے۔



شکل 10.7 مستقبل بہاؤ خطوط کے معنی (a)سیال کے ایک ذرے کا مخصوص خط حرکت۔ (b) مستقل بہاؤ کا ایك علاقه۔

سيالوں كى ميكا نيكى خاصيتيں

قائم بہاؤ کے دوران ، سیال کے ایک ذرے کے ذریعے اختیار کیا گیا راستەا يكمستقل بہاؤخط (Streamline) ہے۔اس كى تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ وہ منحنی ہے، جس کے کسی بھی نقطے پر کھینجا گیا مماس (Tangent)،اس نقطے پرسیال کی رفتار کی سمت میں ہو۔ ایک ذرَّ ہے کاراستہ ملاحظہ کیجیے، جبیا کہ شکل(a) 10.7 میں دکھایا گیاہے منحیٰ یہ بیان کرتاہے کہ ایک ذرہ سیال وقت کے ساتھ کیسے حرکت کرتا ہے منحنی PQ، سیال کے بہاؤ کا ایک منتقل نقشہ ہے، جونشان دہی کرتا ہے کہ سیال کامنتقل بہاؤ کیسا ہوتا ہے۔ دوستقل بہا وخطوط کھی ایک دوسرے کوقطع نہیں کریکتے اس لیے کہا گر وہ ایبا کریں گے تو ان کے پیچھے آنے والا ذرہ سیال ان میں سے ایک کے رات پربھی جا سکتا ہے اور دوسرے کے راستے پربھی اور پھر بہاؤ قائم نہیں رہےگا۔اس لیےایک قائم بہاؤمیں، بہاؤ کا نقشہ وفت کےساتھ ساکت رہتا ہے۔ہم ایک دوسرے کے بہت نز دیکی مستقل بہاؤخطوط کسے کھینچتے ہں؟اگر ہم ہر بہنے والے ذرے کامستقل بہاؤ خط دکھانا چاہیں تو ہمیں خطوط کا ایک سلسلہ (Continuum) ملے گا۔ سیال کے بہنے کی سمت کے عمودی مستوی لیجے،مثلاً(10.7(b) میں تین نقاط P,Rاور Q پرمستوی کے نکڑے اس طرح منتخب کیے جاتے ہیں کہ ان کی حدود (Boundaries) مستقل بہاؤ خطوط کے کیساں سیٹ سے معلوم کی جاسکیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ R,Pاور Q پردکھائی گئی سطحوں سے گذرنے والے سیال کے ذرات کی تعداد یکساں ہیں۔ اور سیال کی $A_{\rm P}$ اور $A_{\rm Q}$ ہیں۔ اور سیال کی رفتارین V_P ، V_Q اور V_Q بین ، تو جیموٹے وقفہ وقت Δt میں V_Q سے $ho_{
m P}\,A_{
m P}V_{
m P}\,\Delta t$ ہوگی: $\Delta\,{
m m}_{
m P}$ ہوگی: گذرنے والے سیال کی ذرات کی کمیت اس طرح حچیوٹے وقفہ وقت Δt میں A_R سے گزرنے والے سال کے زرات کی کمیت Δm_R ہوگی: $ho_R A_R V_R \Delta t$ اور $ho_R A_Q$ سے گزرنے والی سال کے ذرات کی کمیت Δ m ہوگی : $ho_0 A_0 V_0 \Delta t$ ہتام صورتوں میں ایک نقطہ تک بہہ کرآنے والے سیال کی کمیت اوراس نقطہ سے بہہ کر جانے والے سیال کی کمیت مساوی ہوگی۔اس لیے:


$$A_{P}V_{P} = A_{R}V_{R} = A_{Q}V_{Q}$$
 (10.10)

جوتسلسل کی مساوات (equation of continuity) کہلاتی ہے اور پیغیر داب پذیر سیالوں کے بہاؤ میں کمیت کی بقا کا بیان ہے۔ عمومی شکل میں:

Av= مستقلہ= Av=

Av، حجم فلکس (volume flux) یا بهاؤ کی شرح (flow rate) دیتا

ہے اور پورے بہاؤے کے پائپ میں مستقلہ رہتا ہے۔ اس لیے پتلے حصوں پر ، جہال مستقل بہاؤ خطوط ، نزدیک نزدیک ہوتے ہیں ، رفتار بڑھ جاتی ہے اور اس کے برخلاف بھی۔ شکل (A_R > A_Q کے بیض میں دباؤ کی تبدیلی سے منسلک ہے۔ یہاؤی پائپوں سے سیالوں کے بہنے میں دباؤ کی تبدیلی سے منسلک ہے۔ قائم بہاؤ کی کم رفتاروں پر حاصل ہوتا ہے۔ ایک حدی قدر قائمیت قائمیت کا رفتاروں پر حاصل ہوتا ہے۔ ایک حدی قدر (Limiting Value) ، جو فاصل قدر کہلاتی ہے ، سے یہ بہاؤ آگا پنی قائمیت (Steadiness) کھو دیتا ہے اور آشو بی (Turbulent) ہو جاتا ہے۔ ایک تیز بہتی ہوئی دھار چٹان سے ٹکراتی ایسالس وقت دیکھنے میں آتا ہے جب ایک تیز بہتی ہوئی دھار چٹان سے ٹکراتی ہے۔ یا چھوٹے ، جھاگ والے بھور جیسے علاقوں سے گذرتی ہے۔ مثال کے طور پرشکل (Laminar flow) کو دکھاتی ہے جہاں پرشکل (Laminar flow) عددی قدریں مختلف ہو گئی ہیں لیکن ان کی سے متال میں متعلف نقاط پر دفتاروں کی عددی قدریں مختلف ہو گئی ہیں لیکن ان کی سمیس متوازی ہیں۔ شکل (b) گا کہ دکھایا گیا ہے۔



شکل(10.8(a) سیال کے بہاؤ کے لیے کچھ مستقل بہاؤ خطوط ہوا کا ایك جھونكا (Jet) جو اس کے عمودی رکھی ہوئی پلیك سے ٹکراتا ہے۔ یه آشوبی بہاؤ کی ایك مثال ہے۔

عيات طبيعات

10.4 برنولي كااصول

(BERNOULLI'S PRINCIPLE)

سیالوں کا بہاؤایک پیچیدہ مظہر ہے۔لیکن ہم توانائی کی بقا کواستعال کر کے، قائم یامستقل بہاؤکے لیے کچھکارآ مدخاصیتیں حاصل کر سکتے ہیں۔

ایک ایسا سیال تصور کیجے جوایک ایسے پائپ میں سے بررہا ہے، جس کا تراثی رقبہ مختلف مقامات پر مختلف ہے۔ فرض کیجے کہ پائپ مختلف او نچائیوں پر ہے، جیسا کہ شکل 10.9 میں دکھایا گیا ہے۔ اب ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک غیرداب پذیر سیال اس پائپ میں ایک قائم بہاؤ کے ساتھ بہدرہا ہے۔ تسلسل کی مساوات کے مطابق اس کی رفتار لازمی طور پر بدلنا چاہیے۔ اس اسراع کو پیدا کرنے کے لیے ایک قوت درکار ہوگی، جواس سیال کے ذریعے اسراع کو پیدا کرنے کے لیے ایک قوت درکار ہوگی، جواس سیال کے ذریعے کی رہی ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے۔ مختلف علاقوں میں دباؤ بھی مختلف ہوگا۔ برنولی مساوات ایک عمومی ریاضیاتی عبارت ہے جو پائپ کے دو نقاط پر دباؤ کے فرق میں اور رفتار کی تبدیلی (حرکی توانائی تبدیلی) اور بلندی کی دونوں میں، رشتہ دیت ہے، سوئز (او نچائی) کی تبدیلی (توانائی بالقوۃ تبدیلی) دونوں میں، رشتہ دیت ہے، سوئز

ووعلاقوں، علاقہ ا (لیعنی BC) اور علاقہ 2 (لیعنی DE) میں بہاؤدیک صیب ووعلاقوں، علاقہ ا اللہ کے درمیان سیال کو پہلے لیں، جوایک لامحہ ودخفیف وقفہ وقت Δt میں B اور Δt تب وہ سیال جوشروع بہتا ہے۔ فرض کیجھے کہ B پر رفتار V_1 ہے۔ اور D_y تب وہ سیال جوشروع میں B پر تھا، اس نے D_y تک فاصلہ D_y لائا ہے۔ D_y اتنا میں B پر تراش کو مستقلہ مانا جا سکتا ہے)۔ اس وقفہ وقت Δt میں وہ سیال جو D_y تک حرکت کرتا ہے ، اور بیہ فاصلہ D_y کے مساوی وہ سیال جو D_y

 A_2 اور P_2 اس طرح کام کرتے ہیں، جیسا کہ رقبہ اگر اور P_2 اس طرح کام کرتے ہیں، جیسا کہ رقبہ اگر اور کو آپس میں کے مستوی رخوں پر دکھائے گئے ہیں، اور دونوں علاقوں کو آپس میں باندھتے ہیں۔ بائیں سرے (BC) پر سیال پر کیا گیا کام ہے : $W_1 = P_1 A_1 (v_1 \Delta t) = P_1 \Delta V$ دونوں علاقوں کے گذرتا ہے (سلسل کی مساوات سے)، سیال کے ذریعے دوسرے سے گذرتا ہے (سلسل کی مساوات سے)، سیال کے ذریعے دوسرے سرے $W_2 = P_2 A_2 (v_2 \Delta t) = P_2 \Delta V$ یا گیا کام ہے : $P_2 \Delta V$ یا سیال پر کیا گیا کام ہے : $P_2 \Delta V$ ۔

 $W_1 - W_2 = (P_1 - P_2) \Delta V$ اسی طرح سیال پر کمیا گلیا کل کام ہوا ہے:

اس کام کا کچھ حصہ سیال کی حرکی تو نائی تبدیل کرنے میں لگتا ہے اور کچھ حصہ کشش ارضی توانائی بالقوۃ تبدیل کرنے میں ۔ اگر سیال کی کثافت م ہے اور کشش ارضی توانائی بالقوۃ $\Delta m = \rho A_1 v_1 \Delta t = \rho \Delta V$ (gravitational potential میں تبدیلی ہے۔ Energy)

 $\Delta K = \left(\frac{1}{2}\right) \rho \ \Delta V(v_2^2 - v_1^2)$

استعال (Theorem) استعال کے اس جم کے لیے کام بوانائی مسکہ (Theorem) استعال کرسکتے ہیں (دیکھیے باب6) ، اور اس سے حاصل ہوتا ہے $(P_1 - P_2) \, \Delta V = \left(\frac{1}{2}\right) \rho \Delta V (v_2^2 - v_1^2) + \rho \, g \, \Delta V (h_2 - h_1)$ اب ہم ہررکن کو ΔV سے تقسیم کرتے ہیں ، تو حاصل ہوتا ہے

دىينى*ل برنو*لى (1782-1700)



ڈیٹیل برنولی ایک سوئز سائنس داں اور ماہر ریاضی سے جنہیں لیونا رڈ ایولر کے ہمراہ ریاضی کے لیے فرانسیبی اکیڈی کا انعام دس بار حاصل کرنے کا اعزاز ملا ۔ انہوں نے علم طب کی تعلیم بھی حاصل کی اور پچھ عرصے باسلے ، سوئٹر رلینڈ میں اناٹومی اور نباتات کے پروفیسر کی حثیت سے ذمہ داری نبھائی ۔ ان کاسب سے زیادہ معروف کام آبی حرکیات میں ہے ، جس مضمون کی انہوں نے ایک واحد اصول کے ذریعے نشوونما کی ۔ بیدا حداصول توانائی کی بقا ہے ۔ ان کے کام میں ، کیکولس ، نظر بیا حتال ، ارتعاثی دور کا نظر بیا ورملی ریاضی شامل ہیں ۔ انہیں ریاضیاتی طبیعیات کا بانی کہا جاتا ہے۔

سيالوں کي ميکا نيکی خاصيتيں

$$\begin{split} (P_1 - P_2) &= \left(\frac{1}{2}\right) \rho({v_2}^2 - {v_1}^2) + \rho g\left(h_2 - h_1\right) \\ &\approx \gamma_0 \log_2 (-1) \log_2 (-1) \log_2 (-1) \log_2 (-1) \\ &\approx P_1 + \left(\frac{1}{2}\right) \rho {v_1}^2 + \rho g h_1 = P_2 + \left(\frac{1}{2}\right) \rho {v_2}^2 + \rho g h_2 \ (10.12) \\ &\approx \gamma_1 \log_2 (-1) \log_2 (-1) \log_2 (-1) \log_2 (-1) \\ &\approx \gamma_2 \log_2 (-1) \log_2 (-1) \log_2 (-1) \log_2 (-1) \log_2 (-1) \\ &\approx \gamma_1 \log_2 (-1) \log_2 (-1) \log_2 (-1) \log_2 (-1) \log_2 (-1) \\ &\approx \gamma_2 \log_2 (-1) \log_2 (-1)$$

$$P + \left(\frac{1}{2}\right)\rho v^{2} + \rho gh = \text{disc} \qquad (10.13)$$

$$\mathbf{p} \quad \mathbf{p} \quad \mathbf{p}$$

شکل 10.9: تبدیل ہوئے تراش کے پائپ میں سے ایک مثالی سیال Δt قفہ Δt میں، لمبائی Δt کے حصہ سے سیال لمبائی Δt کے حصہ تک حرکت کرتا ہے ۔

دوسرے الفاظ میں برنولی کے دشتے کو مندرجہ ذیل طور پر بیان کیا جاسکتا ہے: ہم جب ایک مستقل بہاؤ خط پر حرکت کرتے ہیں ، تو دباؤ (P)، حرکی تو انائی فی اکائی حجم $\left(\frac{\rho v^2}{2}\right)$ ، اور توانائی بالقوۃ فی اکائی حجم $\left(\frac{\rho v^2}{2}\right)$ ، اور توانائی بالقوۃ فی اکائی حجم طاصل جع مستقلہ رہتا ہے۔

نوٹ کریں کہ توانائی کی بقائے اصول کو استعال کرنے میں ایک مفروضہ یہ ہے کہ رگڑ کی وجہ سے کوئی توانائی ضائع نہیں ہورہی ہے۔لیکن حقیقت میں جب سیال بہتے ہیں تو پچھ توانائی اندرونی رگڑ کی وجہ سے ضرور ضائع ہوتی ہے۔اییا اس لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک سیال کے بہاؤ میں سیال کی مختلف

پرتیں (layers) مختلف رفتاروں کے ساتھ بہتی ہیں۔ یہ پرتیں ایک دوسرے پررگڑ تو تیں لگاتی ہیں، جس کے نتیج میں توانائی کا زیاں ہوتا ہے۔ سیال کی یہ خاصیت لزوجت (Viscosity) کہلاتی ہے، اور اس پرتفصیلی بحث بعد کے حصے میں کی جائے گی۔ سیال کی ضائع ہوئی حرکی توانائی ، حرارتی توانائی میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اس لیے، برنولی کی مساوات، مثالی شکل میں، ان سیالوں کے لیے درست ہے، جن کی لزوجت صفر ہو یا جو غیر لزوجی سیال ہیں۔ برنولی مساوات کے استعال پر دوسری پابندی میہ ہے کہ سیال غیر داب پذیر ہونا عیاہیے، کیونکہ سیال کی کچک توانائی کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ عملی طور پر اس کے بہت سے استعال ہیں اور کم لزوجت والے غیر داب پذیر سیالوں کے بہت سے استعال ہیں اور کم لزوجت والے غیر داب پذیر سیالوں کے بہت سے استعال ہیں اور کم لزوجت والے غیر داب پذیر سیالوں کے کہت سے استعال ہیں اور کم لزوجت والے غیر داب پذیر سیالوں کے کہت سے استعال ہیں اور کم لزوجت والے غیر داب پذیر سیالوں کے کہت سے استعال ہیں اور کم لزوجت والے غیر داب پذیر سیالوں کے کہت سے استعال ہیں اور کم افرانداز کر دیا گیا ہے۔ عملی طور پر اس کی مساوات ، غیر قائم (non steady) اور آشو بی بہاؤ کے لیے بھی درست تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔

جب سیال حالت سکون میں ہو، لینی کہ اسکی رفتار ہر جگہ صفر ہو، تو برنولی مساوات ہوجاتی ہے۔:

$$P_1 + \rho g h_1 = P_2 + \rho g h_2$$

 $(P_1 - P_2) = \rho g (h_2 - h_1)$
جومساوات (10.6) کے میسال ہے۔

10.4.1 باہری جانب بہاؤکی رفتار: ٹارسلی کا قانون (Speed of efflux: torricelli's law)

لفظ (efflux) کا مطلب ہے سیال کا باہر کی جانب بہاؤ۔ ٹارسلی نے دریافت کیا کہ ایک کھلے ہوئے شکل سے سیال کے باہر کی جانب بہاؤ کی رفتار ایک ایسے فارمولے سے دی جاسکتی ہے جو آزادانہ طور پر گرتے ہوئے اجسام (identical) کے فارمولے سے متماثل (freely falling bodies) ہے۔ ایک شنکی کے بیچے جس میں کثافت کارقیق بھراہے، اور اس کی ایک دیوار میں منکی کی تلی سے اونچائی V_1 پر ایک سوراخ ہے۔ (دیکھیے شکل 10.10)۔ رقیق کے اوپر کی ہوا کا دباؤ کا ہے۔ رقیق کی اوپر کی سطح اونچائی V_2 پر ہے۔

طبيعيات

اور $P=P_a$ اور $P=P_a$ اور

$$v_1 = \sqrt{2g h} \tag{10.15}$$

یہ ایک آزادانہ گرتے ہوئے جسم کی رفتار ہے۔ مساوات (10.15) ٹارسلی کا قانون ظاہر کرتی ہے۔


10.4.2 وينچوري - مير (Venturi-meter)

وینچوری میٹر غیرداب پذریسیال کی رفتار ناسپنے کا ایک آلہ ہے۔ یہ چوڑ ے قطر کی ایک ٹیوب پر مشتمل ہوتا ہے، جس کے نیچ میں ایک چھوٹا انتباض (Constriction) ہوتا ہے، جسیا کہ شکل (10.11) میں دکھایا گیا ہے۔ ایک سے سلک ہوتا ہے جس کا ایک بازو ایک ٹیوب کی شکل کا مونو میٹر بھی اس سے مسلک ہوتا ہے جس کا ایک بازو چوڑ کی گردن کے نقطے سے مسلک ہوتا ہے اور دوسرا انتباض ہے، جسیا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ مونو میٹر میں کثافت $P_{\rm m}$ کا رقیق بھرا ہوتا ہے۔ چوڑ کی گردن کے رقبے A سے بہنے والے رقیق کی رفتار $V_{\rm m}$ ہے۔ سلسل کی مساوات $V_{\rm m}$ سے نتباض پر رقیق کی رفتار $V_{\rm m}$ ہے۔ سلسل کی مساوات $V_{\rm m}$ سے بہنے والے رقیق کی رفتار $V_{\rm m}$ ہے۔ ساسل کی مساوات (10.10) سے انتباض پر رقبق کی رفتار $V_{\rm m}$ ہے۔ ساسل کی مساوات (10.10) سے انتہائی میں دھور کی میں دھور ایک میں دھور کی کر دون کے دیا ہے کی دونا کی دونا ہے دونا کی دون

پھر، $h_1=h_2$ ستعال کرتے ہوئے، ہمیں حاصل ہوتا ہے $h_1=h_2$


$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \rho v_1^2 \left(\frac{A}{a}\right)^2$$

$$P_{1} - P_{2} = \rho v_{1}^{2} \left[\left(\frac{A}{a} \right)^{2} - 1 \right]$$
 (10.16)



شكل10.11 وينچورى ميٹر كى خاكه ڈائيگرام

نتلسل کی مساوات [مساوات [مساوات [(10.10)] سے ہمیں حاصل ہوتا ہے: $v_1~A_1=v_2~A_2$ $v_2=rac{A_1}{A_2}v_1$



شکل 10.10 ثارسلی کا قانون: ٹنکی کی دیوار سے باہر کی جانب بہاؤ کی رفتار v_1 ، برنولی مساوات کو استعمال کر کے حاصل کی جاسکتی ہے۔ اگر v_1 ٹنکی اوپر سے کھلی ہوئی ہے اور اوپری سطح فضا سے لمس میں ہے، تو $v_1 = \sqrt{2 \ g \ h}$

اگر شنگی کا تراثی رقبہ A_2 ، سوراخ کی تراثی رقبہ سے بہت بڑا ہے A_2 ، تب ہم شکی کی او پر کی سطح کے رقبق کو تقریباً حالت سکون $A_2 >> A_1$ ، تب ہم شکی کی او پر کی سطح کے رقبق کو تقریباً حالت سکون میں مان سکتے ہیں ، لیعنی کہ: $V_2 = 0$ ، اب نقاط 1 اور 2 پر برنولی مساوات P_a) $P_1 = P_a$ ، P_a) $P_1 = P_a$ استعال کرتے ہوئے اور بینوٹ کرتے ہوئے کہ سوراخ پر P_a) $P_1 = P_a$ فضائی دباؤ ہے) ہمیں مساوات (10.12) سے حاصل ہوتا ہے:

$$P_a + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g y_1 = P + \rho g y_2$$


یتے ہوئے ہمیں حاصل ہوتا ہے: $y_2 - y_1 = h$

$$v_1 = \sqrt{2g h + \frac{2(P - P_a)}{\rho}}$$
 (10.14)

جب $P>>P_a$ اور 2gh کونظر انداز کیا جا سکتا ہو، تو ہا ہر کی جا نب بہاؤ کی رفتار شنگی کے دباؤ سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ ایسی صورت را کٹ کو داغنے میں پیش آتی ہے۔ دوسری طرف اگر شنگی کھلی ہوئی ہواور رقیق کی اوپر ی

سالوں کی میکا نیکی خاصیتیں

اس میٹری کارکردگی کے پیچھےکار فر مااصول کے بہت سے استعال ہیں۔
گاڑیوں کے کاربوریٹر میں ایک وینچوری نکی ہوتی ہے، جس میں سے ہوا تیز
رفتار ہے بہتی ہے۔ پھریتی گردن پردباؤکو کم کیاجا تا ہے اور پٹرول، خانہ میں
اوپر کھنچ جا تا ہے، جس سے احتراق کے لیے ضروری ہوا اور ایندھن کا درست
آمیزہ حاصل ہوتا ہے۔ فلٹر پہپ اوربادکش (ہوا باہر کھنچنے کا آلہ) بنسن
چو لھے (Bunsen Burner)، عرق پائی آلے (وہ آلہ جس سے رقیق
کی باریک پھواریں پیدا کی جاتی ہیں (Atomiser)، پر فیوم چھڑ کنے کے
لیے استعال ہونے والے آلے (Sprayer) اور جراثیم کش دواؤں کے
چھڑ کنے کے آلے اسی اصول پر کام کرتے ہیں۔



شکل 10.12: چھڑ کنے کی گن (Spray gun)۔ پسٹن بڑی رفتار پر ہواکو دھکیلتا ہے ، جس سے برتن کی گردن پردباؤ کم ہوجاتا ہے

مثال 10.7: خون کی رفتار: ایک بے ہوش (استھیا کے زیراش)
گٹے گی بڑی شریان (Artery) سے وینچوری میٹر کے ذریعے خون کے
بہاؤ کو دوسری سمت میں موڑا جاتا ہے۔ میٹر مقابلتاً چوڑ ہے ھے کا تراثی
رقبہ، شریان کے تراثی رقبہ کے مساوی ہے۔ a = 4 mm² مقابلتاً
پیلے ھے کا رقبہ، a = 4 mm² میں دباؤ میں کمی وقارکیا ہے؟
ہے۔ شریان میں خون کی رفتار کیا ہے؟

جواب : ہم جدول 1 . 1 0 سے خون کی کثافت حاصل کرتے ہیں جو $\left(\frac{A}{a}\right) = 2$: $(\frac{A}{a}) = 2$ نسبت ہے: $(\frac{A}{a}) = 2$ نسبت ہے: $(\frac{A}{a}) = 2$ نسبت ہے: $(\frac{A}{a}) = 2$

مساوات (10.17) استعال کر کے ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$v_1 = \sqrt{\frac{2 \times 24Pa}{1060kgm^{-3} \times (2^2 - 1)}} = 0.123ms^{-1}$$

10.4.3 خون كابها واوردل كادوره

(Blood flow and heart attack)

برنولی کا اصول شریان میں خون کے بہاؤکی وضاحت کرنے میں ہماری مدد
کرتا ہے۔شریان، اپنی اندرونی دیوار پرداداکشا ہوجانے کی وجہ سے سکڑ سکتی
ہے۔اس سکڑی ہوئی جگہ سے خون کو گذار نے کے لیے، دل کی فعالیت
پرزیادہ زور پڑتا ہے۔اس علاقہ میں سے خون کے بہنے کی رفتار بڑھ جاتی
ہے،جس کی وجہ سے اندر کی طرف دباؤ کم ہوجاتا ہے یاورشریان باہری دباؤ
کی وجہ سے پچک سکتی ہے۔دل اس شریان کو کھو لنے کے لیے مزید دباؤڈ التا
ہے اورخون کو گذار نے کے لیے قوت لگاتا ہے۔ جب سوراخ سے خون تیزی
سے بہتا ہے،اندرونی دباؤ پھر دوبارہ، انہی وجو ہات سے کم ہوجاتا ہے اور پھر شریان اور پچک جاتی ہے۔اس سے دل کا دورہ پڑسکتا ہے۔

10.4.4 حركي اللهاؤ (Dynamic lift)

حرکی اٹھا کوہ ہوت ہے جواکیہ جسم، جیسے ہوائی جہاز کے پرایک آب روک تپر (hydroforil) یا گھوتی ہوئی گیند، پراس کے سیال میں سے گذر نے کی وجہ سے گئی ہے۔ بہت سے کھیلوں، جیسے کر کٹ، ٹینس، بیس بال یا گولف، میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسپین کرتی ہوئی گیند جب ہواسے گذرتی ہے تواپیے مکافی حرکت خط (Parabolic Trajectory) سے منحرف ہو جاتی ہے۔ یہ انحراف جزوی طور پر، برنولی اصول کی مددسے ہجھا جا سکتا ہے۔

بغیراسپن کے حرکت کرتی ہوئی گیند: شکل (a) 10.13 میں ایک ایک گیند: شکل (a) 20.13 میں ایک ایک کیند کے ہیں جو بغیراسپن کیے ایک سیال کی مناسبت سے حرکت کررہی ہے۔ مستقل بہاؤ خطوط کے تشاکل سے بیظا ہر ہے کہ سیال (ہوا) کی رفتار، گیند کے او پر اور نیچ، منطابق نقاط پر یکسال ہے، جس کے نتیج میں دباؤ فرق صفر ہے۔ اس

338

ليے ہوا، گيند پراو پر يانيچ كى ست ميں كوئى قوت نہيں لگاتى _

(ii) اسپن کے ساتھ حرکت کرتی ہوئی گیند: ایک گیند جواسین کررہی ہے،
اپنے ساتھ ہواکو گینجی ہے۔ اگر سطے کھر دری ہوتو زیادہ ہواکھینجی ہے۔
شکل (10.13 میں ایسی گیند کے ستقل بہا وخطوط دکھائے گئے ہیں
جوایک ہی وفت میں اسپن بھی کررہی ہے اور حرکت بھی کررہی ہے۔ گیند
آگے کی جانب حرکت کررہی ہے اور گیند کی مناسبت سے ہوا پیچھے کی طرف
حرکت کررہی ہے۔ اس لیے گیند کی مناسبت سے ہوا کی رفار گیند کے اوپر
مقابلتا زیادہ ہے اور گیند کے نیچے مقابلتا کم ہے (دیکھیے ھے ہواکی رفار گیند کے اوپر
لیے مستقل بہا و خطوط اوپر قریب قریب ہوجاتے ہیں۔ اور نیچ ایک
دوسرے سے دورہ ہے جاتے ہیں۔

ہوا کی رفتاروں میں بیفرق گیند کے نچلے اور اوپری رخوں کے درمیان دباؤ فرق پیدا کرتا ہے اور گیند پر ایک کل قوت اوپر کی سمت میں لگتی ہے۔ اسپن کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والا بیحر کی اٹھاؤ میگنس اثر (Magnus effect) کہلاتا ہے۔

ہواروک پتریا ہوائی جہاز کے بروں پراٹھاؤ: شکل (10.13 میں ایک ہواروک پتریا ہوائی جہاز کے بروں پراٹھاؤ: شکل (10.13 میں ایک ہواروک پتر (Aerofoil) دکھایا گیا ہے۔ جوایک ٹھوں ٹکڑا ہے، جس کی شکل الیں بنائی جاتی ہے کہ جب وہ ہوا میں سے افقی حرکت کرے تو او پر کی سمت میں حرکی اٹھاؤ مہیا کرے۔ ایک ہوائی جہاز کے پروں کی تراش کی شکل کچھ کچھ تکل (20.13 میں دکھائے گئے ایروفائل جیسی ہوتی ہے۔ شکل میں اس کے گردمت قال بہاؤ خطوط بھی دکھائے گئے ہیں۔ جب ایروفائل ہوا کے اس کے گردمت قال بہاؤ خطوط بھی دکھائے گئے ہیں۔ جب ایروفائل ہوا کے سے اس کے گردمت قال بہاؤ خطوط بھی دکھائے گئے ہیں۔ جب ایروفائل ہوا کے اس


خالف حرکت کرتا ہے تو بہاؤ کے لحاظ سے ، پر کی تشریق (Orientation) مستقل بہاؤ خطوط کو پر کے اوپر ، پر کے ینچے کے مقابلے میں زیادہ ایک جگہ اکٹھا کردیتی ہے۔ اس کے اوپر بہاؤ کی رفتار ، اس کے ینچے بہاؤ کی رفتار کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اوپر کی جانب ایک قوت لگتی ہے ، جس سے حرکی اٹھاؤ بیدا ہوتا ہے ، جو جہاز کے وزن کومتوازن کرتا ہے۔ مندرجہ ذیل مثال اس کی وضاحت کرتی ہے۔

مثال 10.8 ایک بھرے ہوئے ہوائی جہازی کمیت۔ 10.8 ایک بھرے ہوئے ہوائی جہازی کمیت۔ 10.8 ایک بھرے ہوئے ہوائی جہازی کمیت۔ 960 km/h ہے۔ اس کے پروں کا کا کر ہاہے۔ (a) پروں کی او پری سطے اور پنجلی سطح کے درمیان دباؤفرق معلوم لیجیے۔ (b) پری پخل سطح کے مقابلے میں او پری سطح پہوا کی رفتار میں کسری اضافہ معلوم لیجیے۔

جوابِ(a) ہوائی جہاز کے وزن کو دیاؤ فرق کی وجہسے لگنے والی اوپر کی ست میں قوت ،متوازن کرتی ہے۔

 $\Delta P \times A = 3.3 \times 10^5 \text{ kg} \times 9.8$ $\Delta P = (3.3 \times 10^5 \text{ kg} \times 9.8 \text{ m s}^{-2})/500 \text{ m}^2$ $= 6.5 \times 10^3 \text{ Nm}^{-2}$

رمیان او نچائی سطح کے درمیان او نچائی کے معمولی فرق کو نظرا نداز کردیتے ہیں۔ توان کے درمیان دبا وَ فرق ہے۔ $\Delta P = \frac{\rho}{2} \left(v_2^2 - v_1^2 \right)$



شکل 10.13: (a) سیال جو ایك ساكت كره سے بهه كر گذررها ہے (b) ایك ایسے كره كے گرد مستقل بهاؤ خطوط جو گهڑى كى سمت میں اسپن كرتے ہوئے سیال سے گذر رہا ہے۔(c) ایك ایروفائل سے گذر كر بهتى ہوئى ہوا۔

سالوں کی میکا نیکی خاصیتیں

جہاں v_2 اوپری سطح کے اوپر ہوا کی رفتار ہے اور v_1 نجل سطح کے ینچے ہوا کی رفتار ہے۔

$$\left(\upsilon_{2}-\upsilon_{1}\right)=\frac{2\Delta P}{\rho\left(\upsilon_{2}+\upsilon_{1}\right)}$$

اوسط رفتار لیتے ہوئے

$$v_{av} = \left(\frac{v_2 + v_1}{2}\right) = 960 \,\text{km/h}$$
$$= 267 \,\text{m}^{\text{s-1}}$$

ب ہارے یاس ہے

$$(v_2 - v_1) / v_{av} = \frac{\Delta P}{\rho v_{av}^2} \simeq 0.08$$

اس لیے پروں کے او پر ہوا کی رفتار، پروں کے پنچے ہوائی رفتار سے صرف 8% زیادہ ہونی چاہیے۔

(VISCOSITY) لزوجت (10.5

زیادہ ترسیال، مثالی نہیں ہوتے اور حرکت کو بچھ مزاحمت فراہم کرتے ہیں۔
سیال کی حرکت کی بیم مزاحمت ایک اندرونی رکڑ کی طرح ہے جوایک ٹھوں کے
ایک سطح پر حرکت کرنے میں رکڑ کے مشابہ ہے۔اسے نروجت (Viscosity)

کہتے ہیں۔ بی قوت اس وقت پائی جاتی ہے، جب رقیق کی پرتوں کے درمیان
ایک دوسرے کی بہ نبیت حرکت ہو۔ فرض کیجے ہم ایک سیال، جیسے تیل، مان

ایک دوسرے کی بہ نبیت حرکت ہو۔ فرض کیجے ہم ایک سیال، جیسے تیل، مان
میں دکھایا گیا ہے۔ پلی پلیٹ قائم (fixed) ہے۔ جب کہ او پری پلیٹ، پلی
میں دکھایا گیا ہے۔ پلی پلیٹ قائم (fixed) ہے۔ جب کہ او پری پلیٹ، پلی
جائے ، تو پلیٹ کی بہ نبیت ہم مستقلہ رفتار سے حرکت دینے کے لیے مقابلتاً زیادہ توت
چاہیے ہوگی۔اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شہد، تیل کے مقابلتاً زیادہ تو وی
چاہیے ہوگی۔اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شہد، تیل کے مقابلتاً زیادہ نو وی
ہوگی جوائی ہوگا کی ہے۔ایک سیال جوسطے کے ساتھ کمس میں ہو، اس کی رفتار وہی
ہوگی جوائی ہے۔ ایک سیال کی وہ پرت جواؤ پری سطح کے ساتھ کمس میں
ہوگی جو تو با کہ ساتھ حرکت کرتی ہے اور سیال کی وہ پرت جو قائم سطح کے
ساتھ کمس میں ہے، ساکت ہے۔ برتوں کی رفتاریں پلی ترین برت (صفر


رفتار) سے او بری ترین برت (√رفتار) تک ہموار طور پر بڑھتی ہیں۔رقیق کی کسی بھی برت کواس سے او بروالی برت آ گے کی طرف ڈھکیلتی ہے، جب کہ نجلی برت اسے پیچھے کی طرف کھینچق ہے۔اس کے نتیج میں تہوں کے درمیان توت کام کرتی ہے۔اس قتم کے بہاؤ کوور تی بہاؤ (laminar flow) کہتے ہیں۔رقیق کی تہیں ایک دوسرے کے اویراسی طرح پیسلتی ہیں،جس طرح اگرایک کتاب کومیز برر کھ دیا جائے اوراس کے اوپر کے صفح برافتی قوت لگائی جائے تو کتاب کے صفح پیسلتے ہیں۔ جب ایک سیال ایک یائب یا ٹیوب میں سے بدر ہاہوتا ہے، تو ٹیوب کے محور پر سے گذرنے والی سیال کی یت کی رفتارسب سے زیادہ ہوتی ہے اور بیرفتار ہم جیسے جیسے دیوار کی طرف حرکت کرتے ہیں، بندریج کم ہوتی جاتی ہے، اور دیوار برصفر ہوجاتی ہے، شکل اس حرکت کی وجہ سے ، رقیق کا ایک حصہ جس کی ایک وقت پرشکل منتمی مختصر وقفه وقت Δt کے بعد ، اس کی شکل AEFD ہو جاتی Δt ہے۔اس وقفہ وقت کے دوران ، رقیق میں 1/x تحریفی بگاڑ ہواہے، کیونکہ ایک بہتے ہوئے رقیق میں بگاڑوقت کےساتھ لگا تار بڑھتار ہتاہے،اس لیے تھوں کے برخلاف، تج باتی طور پر ذرر، بگاڑ کی تبدیلی کی شرح یا بگاڑ شرح، لین $v/\Delta t$ یا $v/\Delta t$ میناسب ہوتا ہے، خود بگاڑ کے متناسب نہیں ہوتا۔ایک سیال کے لیےلزوجت کےضریب η (جس کا تلفظ ایٹا ہے) کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے 7 کتریفی ذرر کی بگاڑ شرح سے نسبت ہے۔


$$\eta = \frac{F/A}{v/l} = \frac{Fl}{vA} \tag{10.18}$$


لزوجت کی ای اکا کی پوائزل (PI) ہے۔ اس کی دوسری اکا ئیاں Nsm⁻² یا Pas ہیں۔ لزوجت کے ابعاد [ML⁻¹T⁻¹] ۔ عام طور سے پتلے رقیق جیسے پانی ، الکوحل وغیرہ ، گاڑھے رقیقوں جیسے تارکول ،خون ، گلیسرین وغیرہ کے مقابلے میں کم لزج ہوتے ہیں۔ پچھ عام سیالوں کے لیے لزوجت کے ضریب ، جدول 10.2 میں دیے گئے ہیں۔ ہم پانی اورخون کے بارے میں دو تھیقتوں کی نشاندہی کررہے ہیں، جوآب کودلچیسے معلوم ہوگی۔ جیسیا جدول 10.2

طبيعيات

مثال 10.9 : دھات کے ایک مستطیل ٹکڑ ہے کو ، جس کا رقبہ 0.10m ہے، ایک ہے، ایک رتبہ 10.9 ہے، ایک میں ایک رتب کی کمیت اور رکڑ کو صفر 0.010kg کمیت سے منسلک کیا گیا ہے۔ (رئی کی کمیت اور رکڑ کو صفر مانا جاتا ہے)، جبیہا کہ شکل 10.15 میں دکھایا گیا ہے۔ ایک رقیق ، جس کی فلم (پرت) موٹائی mm0.30mm کے مگڑ ہے اور میز کے درمیان رکھا جاتا ہے۔ چھوڑ ہے جانے پر ٹکڑ امستقلہ رفتار ا 0.085ms کے ساتھ دائیں طرف حرکت کرتا ہے۔ رقیق کالزوجت کا ضرب معلوم سیجیے۔ ساتھ دائیں طرف حرکت کرتا ہے۔ رقیق کالزوجت کا ضرب معلوم سیجیے۔







شكل 10.15: رقيق كي لزوجت كي پيمائش-

جواب: رسی میں تناؤ کی وجہ سے، دھات کا ٹکڑا دائیں طرف حرکت کرتا ہے۔ سی کے تناؤ T، کی عددی قدر اٹھائی گئی کمیت m کے وزن کے مساوی ہے۔ س لیے لاسمتی قوت F ہے۔

 $F = T = mg = 0.010 kg \times 9.8 m s^{-2} = 9.8 \times 10^{-2} N$

شکل 10.14: (a)رقیق کی ایك پرت جو دو متوازی شیشے کی پلیٹ پلیٹوں کے درمیان ہے، جن میں سے نچلی پلیٹ اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور اوپری پلیٹ رفتار Vسے دائیں طرف حرکت کرتی ہے۔ (d)ایك پائپ میں لزجی بہاؤ کے لیے رفتار تقسیم

سے ظاہر ہوتا ہے،خون پانی کے مقابلے میں گاڑھا (زیادہ لزج) ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ خون کی اضافی لزوجت (η/ηwater)، 0°C سے 37°C تک کے درمیان مستقلہ رہتی ہے۔

رقیقوں کی لزوجت درجہ حرارت کے ساتھ کم ہوتی ہے، جب کہ گیسوں کے لیے یہ بڑھتی ہے۔

جدول 10.2 کھسیالوں کی لزوجت قدریں

لزوجت	T (°C)	سيال
1.0	20	ياني
0.3	100	·
2.7	37	خون
113	16	خون مشین کا تیل
34	38	
830	20	گلیسرین
200		شهد
0.017	0	ہوا
0.019	40	

10.5.1 اسٹوکس کا قانون (Stokes' law

جب ایک جسم ایک سیال سے گذرتا ہے تو وہ سیال کی اس پرت کو جواس کے کمس میں ہوتی ہے، اپنے ساتھ کھنچتا ہے۔ اس طرح سیال کی مختلف پرتوں میں ایک دوسر ہے کی مناسبت سے حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور جسم ایک منفی اسراعی قوت محسوں کرتا ہے۔ ایک بارش کے قطرے کا گرنا یا ایک پنڈولم کا ڈولنا، ایک ایسی حرکت کی عام مثالیں ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ لزج قوت، شے کی رفتار کے متناسِب ہوتی ہے اور حرکت کی سمت کی مخالف سمت میں ہوتی ہے۔ دوسری مقداریں جن کے یہ قوت تابع ہے، سیال کی لزوجت π اور کرہ کا نصف قطرہ – ایک انگریز سائنس دال، سرجارج جی۔ اسٹوکس (1819-1903) کا نصف قطرہ – ایک انگریز سائنس دال، سرجارج جی۔ اسٹوکس (viscous drag force) حرک جاتی ہے: تایا کہ بیازج کشید قوت (viscous drag force)

 $F = 6 \pi \eta \, a v \tag{10.19}$

یاسٹوکس قانون کے بہطور جانا جاتا ہے۔ہم اسٹوکس قانون کوشتق نہیں کریں گے۔ یہ قانون ایک منفی اسراعی قوت کی دلچسپ مثال ہے۔ جور فقار کے متناسب ہے۔ہم ایک لزج وسلے سے گرتے ہوئے جسم پراس کے نتائج کامطالعہ کریں گے۔ہم ہوا میں ایک بارش کا قطرہ تصور کرتے ہیں۔ شروعات میں یہ ارضی کشش کے سبب اسراع پذریہ وتا ہے۔ جیسے جیسے رفتار بڑھتی ہے،

منفی اسراعی قوت بھی برھتی ہے۔ آخر میں، جب لزج قوت اور قوت اچھال مل کر ارضی کشش کی قوت کے برابر ہو جاتی ہیں، تو کل قوت صفر ہو جاتی ہے اور اسراع بھی صفر ہو جاتا ہے۔ کرہ (بارش کا قطرہ) پھرایک مستقلہ رفتار سے نیچ گرنے لگتا ہے۔ اس لیے حالتِ تو ازن میں، پنجتمی رفتار Terminal) کنچ گرنے لگتا ہے۔ اس کے حالتِ تو ازن میں، پنجتمی رفتار V، Velocity)

 $6\pi\eta a v_t = (4\pi/3) \ a^3 \ (\rho - \sigma)g$ جہاں ρ اور σ حسب ترتیب، کرہ اور سیال کی کمیت کثافتیں ہیں۔ ہمیں ماصل ہوتا ہے σ حاصل ہوتا ہے σ

 $U_t = 2u^*(407)(97)$ $| U_t \rangle_{t} = 2u^* | U_t \rangle_{t}$ $| U_t \rangle_{t} = 2u^* | U_t \rangle_{t}$

آپاس تناظر میں مثال (6.2) پردوبارہ غور کرنا چاہیں گے۔

 20° C نصف قطر کی تا نبہ کی گیند کی $2 \, \mathrm{mm}$: 10.10 کے 20° C پر ایک تیل کی ٹنگی سے گرتے ہوئے ختمی رفتار۔ 20° C ہے۔ 20° C ہیند ہے۔ 20° C ہے۔ $20^$

جواب: ہمارے پاس ہے:

$$\begin{split} v_t &= 6.5 \times 10^{-2} \text{ ms}^{-1}, \alpha = 2 \times 10^{-3} \text{ m}, \\ \mathbf{g} &= \mathbf{9.8 \times 10^{-2} ms}^{-2}, \mathbf{p} = \mathbf{8.9 \times 10^{3} kg m}^{-3} \\ \sigma &= 1.5 \times 10^{3} kg m^{-3}, \omega = (10.20) \end{split}$$
 $\eta &= \frac{2}{9} \times \frac{(2 \times 10^{-3})^2 \text{ m}^2 \times 9.8 \text{ m s}^{-2}}{6.5 \times 10^{-2} \text{ m s}^{-1}} \times 7.4 \times 10^{3} \text{kg m}^{-3} \end{split}$

 $=9.9\times10^{\text{-1}}\,kg\,m^{\text{-1}}\,s^{\text{-1}}$

طبيعيات

(SURFACE TENSION) المستحى تناوُ (SURFACE TENSION)

آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیل اور پانی آپس میں نہیں ملتے، پانی مجھاور آپ کوگیلا کردیتا ہے، لیکن بطخوں کوگیلا نہیں کرتا، پارہ گلاس کوگیلا نہیں کرتا، لین بطخوں کوگیلا نہیں کرتا، لیارہ گلاس کوگیلا نہیں کرتا، لیک سوتی بتی میں شش ارضی کے باوجود اوپر چڑھ جاتا ہے، عرق اور پانی درختوں کی بیتیوں کے اوپری سرے تک چڑھ جاتے ہیں، ایک رنگ کرنے کے برش کے بال جب سو کھے ہوتے ہیں اور یہاں تک کہ جب انہیں پانی میں ڈبو یا جاتا ہے، تب بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے، لیکن پانی سے باہر کا لئے پر آپس میں مل کرایک باریک نوک بنا لیتے ہیں۔ یہ تمام اور ایسے اور بہت مکل نہیں ہوتی ہی آزاد سطحوں سے متعلق ہیں۔ یونکہ رقیق اشیا کی کوئی معین موتا ہے، اس لیے جب انہیں ایک برتن میں انڈیلا جاتا ہے تو انہیں ایک آزاد سطحوں ہوتی ہے۔ ان سطحوں میں بھوانائی ہوتی ہے۔ یہ طرح سطحی تناؤ کہلاتا ہے۔ اور اس کا مشامدہ صرف رقیق اشیامیں کیا جاسکتا ہے۔ یونکہ گیسوں میں آزاد سطحیں نہیں ہوتیں۔ آ سے اس مظاہر ہو تمجھیں۔


(Surface energy) مطحی تواناکی (10.6.1

ایک رقیق اپنے مالیکولوں کے درمیان آپسی کشش کی وجہ سے ایک ساتھرہ گیا تا ہے۔ رقیق کے خوب اندرکا ایک مالیکول تصور کیجیے۔ بین مالیکولیائی فاصلے ایسے ہیں کہ بیان تمام مالیکولوں کے ذریعے کشش کیا جاتا ہے، جن سے بیگھر اہوا ہے۔ [شکل (a) 10.16] -اس کشش کی وجہ سے مالیکول کے لیے ایک منفی توانائی بالقو قبیدا ہوتی ہے جواس منتخب کیے گئے مالیکول کے گرد

مالیکیولوں کی تعداد اور تقسیم پر مخصر ہوتی ہے۔لیکن تمام مالیکیولوں کے ایک مجموعے (یعنی رقیق) کو لے کر اگر ان کی تبخیر کرنے کے لیے انہیں ایک دوسرے سے دور دور کرنا ہوتو در کارتبخیر کی حرارت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ پانی کے لیے یہ 40 kJ/mol کے درجے کی ہے۔

اب ہم ایک مالیوں سطح کے قریب تصور کرتے ہیں، شکل (d) 10.16 اس کی صرف نجلانصف حصہ ہی رقیق کے مالیکیوں سے گھراہوا ہے۔ ان کی وجہ سے کچھر منفی توانائی بالقوۃ ہوگی لیکن ظاہر ہے کہ بیاس مالیکوں کی منفی توانائی بالقوۃ ہوگی کے اندر ہے۔ پیقریباً اس کی نصف ہوگی۔ رقیق کے اندر ہے۔ پیقریباً اس کی نصف ہوگی۔ رقیق کی سطح کے مالیکولوں میں رقیق کے اندر کے مالیکول کے مقابلے میں پچھوزائد توانائی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک رقیق وہ کم سے کم سطحی رقباضتیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو باہری شرائط کے مطابق ممکن ہو۔ سطحی رقباضتیار کرنے کی کوشش توانائی درکار ہوگی۔ زیادہ ترسطحی مظاہر کواس حقیقت کی روشنی میں سمجھا جاسکتا ہے۔ ایک مالیکول کو شرطے بیان کیا جاچکا ہے، پیقر بیا اس توانائی کی نصف ہوگی۔ جواس مالیکول کورقیق سے ممل طور پر علیحہ ہ کرنے کے لیے جاچئا ہے ، پیتی توانائی کی نصف ہوگی۔ جواس مالیکول کورقیق سے ممل طور پر علیحہ ہ کرنے کے لیے جاچئا ہے ، پیتی کے بیٹی کی خواس مالیکیول کورقیق سے ممل طور پر علیحہ ہ کرنے کے لیے جاپے بیٹی کے بیٹی کے بیٹی کی خواس مالیکیول کورقیق سے ممل طور پر علیحہ ہ کرنے کے لیے جاپے بیٹی کے بیٹی کے بیٹی کے بیٹی کی حدارت کی نصف ہوگی۔

آخری سوال، ایک سطح کیا ہے؟ کیونکہ رقیق ایسے مالیکول پر شتمال ہے جوادھرادھر ترکت کررہے ہیں، اس لیے اس کی کوئی واضح سطح نہیں ہوسکتی۔ ہم جب شکل (10.16 میں وکھائی گئی سمت میں جاتے ہیں تو 2=2 کے گرد رقیق کی کثافت اتنی تیزی سے گرتی ہے کہ چند مالیکو لی ناپوں کے درجے کے فاصلے میں ہی صفر ہوجاتی ہے۔




شکل 10.6:ایک رقیق کے اندرونی مالیکیول، سطح کے مالیکیول اورقوتوں کے توازن کا خاکہ (a) رقیق کے اندرونی مالیکیول: ایک مالیکیول: ایک مالیکیول پر دوسرے مالیکیولوں کے ذریعے لگ رہی قوتیں دکھائی گئی ہیں۔ تیروں کے نشان کی سمت کشش یا دفاع کو ظاہر کرتی ہے۔ (b) یہی بات سطح کے مالیکیول کے لیے (c) کششی (A) اور دفاعی (R) قوتوں کا توازن

سالوں کی میکا نیکی خاصیتیں

10.6.2 سطى توانائى اورسطى تناؤ

(Surface energy and surface tension)

جیسا کہ ہم پہلے بحث کر چکے ہیں کہ رقیقوں کی سطح سے ایک زائد تو انائی منسلک ہوتی ہے، اس لیے مزید سطح تخلیق کرنے (سطح کو پھیلانا) کے لیے، دوسری چیزیں جیسے جم کو معین رکھتے ہوئے، مزید تو انائی در کار ہوتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے، ایک افتی رقیق فلم تصور سیجیے جو ایک ایسی چھڑ پرختم ہور ہی ہے جو متوازی چھڑ وں کے کھانچے پر آزادانہ پھسل سکتی ہے۔ (شکل 10.17)



شکل10.17 ایك فلم كو كهینچنا (a) ایك فلم جو توازن میں مرز (b) فلم جسے زائد فاصلے تك كهینچا گیا ہے۔

فرض کیجیہ ہم چھڑکوایک چھوٹے فاصلے کے سے حرکت دیتے ہیں، جیبا کہ دکھایا گیا ہے۔ کیونکہ نظام کا رقبہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے نظام میں اب زیادہ توانائی ہے، اس کا مطلب ہوا کہ ایک اندرونی قوت کے خلاف پچھکام کیا گیا ہے۔ فرض کیجیے کہ یہ اندرونی قوت آ ہے، اس لیے لگائی گئی قوت کے ذریعے کیا گیا گیا کام ہے: F.d=Fd، توانائی کی بقاسے، یفلم میں بہ طورزا کدتوانائی ذخیرہ (جمع) ہوجاتی ہے۔ اگرفلم کی سطی توانائی فی اکائی رقبہ 8 ہے، اورزا کد رمیان رقبہ ایک درمیان کے دواطراف ہوتے ہیں اور رقبی ان کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے دوسطی ہیں، اورزا کدتوانائی ہے۔

S (2dl) = Fd (10.23)

S=Fd/2dl = F/2l (10.24)

یہ مقدار سطی توانائی کی عددی قدر ہے۔ یہ رقیق کے درمیانی رخ (Interface) کی قوت فی اکائی رقبہ کے مساوی ہے اور متحرک چھڑ پر رقیق

کے ذریعے لگائی گئی قوت فی اکائی لمبائی کے بھی مساوی ہے۔

ابھی تک ہم نے ایک رقیق کی سطح کے بارے میں بات کی ہے۔ عام طور سے ہمیں ایسی رقیق کی سطح دیکھنی ہوتی ہے جود وسرے سیالوں یا شوں سطحوں سے ہمیں ایسی رقیق کی سطح دیکھنی ہوتی ہے جود وسرے دونوں طرف کے مادوں پر منحصر ہوتی ہے۔ مثلاً ، اگر دونوں اشیا کے مالیکیو ل ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں، توسطحی تو انائی کم ہوجاتی ہے۔ اس لیے، زیادہ درست طور پر سطحی کو انائی ، دومادی اشیا کے درمیانی رخ کی تو انائی ہے اور دونوں کے تابع ہے۔ ہم مندرجہ بالا بحث سے مندرجہ ذیل تکا تناف کر سکتے ہیں۔

(i) سطی توانائی قوت فی اکائی لمبائی (یا توانائی فی اکائی رقبہ) ہے جور قیق کے مستوی اور کسی دوسری مادی شے کے درمیانی رخ کے مستوی پر گئی ہے ، بیدوہ زائد توانائی بھی ہے جو درمیانی رخ کے مالیکیولوں میں اندرونی مالیکیولوں کے مقابلے میں ہوتی ہے۔


(ii) حد کے علاوہ ، درمیانی رخ کے کسی بھی نقط پر ، ہم ایک خط صحیح سے ہیں اور درمیانی رخ کے مستوی میں ، خط کے عمودی سمت میں لگتی ہوئی ، دو مساوی اور خالف سطی قو تیں کافی اکائی لائن کی لمبائی تصور کر سکتے ہیں ۔ بیخط حالت توازن میں ہے۔ زیادہ مخصوص طور پر سمجھنے کے لیے ، سطی پر ایڈوں یا مالیکولوں کا ایک خط تصور کریں۔ اس کے بائیں طرف کے ایٹم سے اپنی طرف کے ایٹم سے اپنی طرف کھنچ ہیں ، اور دائیں طرف کے ایٹم سے اپنی طرف کھنچ ہیں ، اور دائیں طرف کے زیر اثر حالت توازن میں ہے۔ اگر یہ خط ، درمیانی رخ کے بالکل خاتے پر ہے توازن میں ہے۔ اگر یہ خط ، درمیانی رخ کے بالکل خاتے پر ہے کی طرف قوت کی فی اکائی لمبائی لگ رہی ہے۔ تو صرف اندر کی طرف قوت کی فی اکائی لمبائی لگ رہی ہے۔

جدول 10.3 میں مختلف رقیق اشیاء کے سطحی تناؤ کی قدریں دی گئی ہیں۔ سطحی تناؤ کی قدر درجہ ٔ حرارت کے تابع ہے۔ لزوجت کی طرح سطحی تناؤمیں بھی درجہ ٔ حرارت بڑھنے سے کمی آتی ہے۔ طبيعيات

جدول 10.3: کچھ رقیقوں کے نشان دہی کیے گئے درجات حرارت پر، سطی تناؤ کی قدریں معتبیخیری حرات

تبخير كي حرارت	سطى تناؤ	<i>נוב,דו</i> וש	رقيق
(kJ/mol)	(N/m)	(oC)	
0.115	0.000239	-270	هيليم
7.1	0.0132	-183	به نسیجن آسیجن
40.6	0.0227	20	ايتھا نول
44.16	0.0727	20	بإنى
63.2	0.4355	20	پاره

ایک رقیق ایک گھوس سے ساس وقت چیکے گا اگر رقیق اور گھوس کے درمیان سطی توانائی درمیان سطی توانائی درمیان سطی توانائی کے مجموعے سے کم ہو۔ اب گھوس سطح اور رقیق کے درمیان باہم کشش ہے۔ اس کو تجربہ کے ذریعے براہ راست ناپا جا سکتا ہے، جسیا کہ نقشہ شکل ہے۔ اس کو تجربہ کے ذریعے براہ راست ناپا جا سکتا ہے، جسیا کہ نقشہ شکل کسی رقیق سے جرابرتن رکھا ہے، تراز و کا ایک پلڑ اتشکیل کرتا ہے۔ پلیٹ کو دوسری طرف کے اوزان سے اس طرح حالتِ توازن میں لا یا جا تا ہے کہ اس کا افتی کنارہ، پانی کے بالکل او پر ہو۔ برتن کو تھوڑ اسااو پراٹھایا جا تا ہے، یہاں کہ دقیق شیشہ کی پلیٹ سے چھوجائے اور سطی تناؤ کی وجہ سے اسے تھوڑ ا کے کہ ردوسری طرف پلڑ ہے میں اتناوزن بڑھایا جا تا ہے کہ سے بیے کھینے کے دی ہے ہے کہ سے بیے کہ باہر آ جائے۔



شكل10.18:سطحى تناؤكي پيمائش

فرض کیجیے کہ زائد وزن Wہے۔ تب مساوات (10.24) اور اس بحث $S_{ia} = (W/2l) = (mg/2l)$ (10.25)

جہاں mزائد کمیت اور اپلیٹ کے کنارے کی لمبائی ہے۔ زیریں علامات اس حقیقت پرزوردیتی ہے کہ رقیق ہوا تناؤشامل ہے۔

10.6.3 كمس كازاويه: (Angle of contact)

ایک رقیق کی سطح، دوسرے وسیلے ہے کمس کے مستوی کے قریب، عام طور پر خمیدہ ہوتی ہے۔ نقط کمس پر رقیق کی سطح پر کھینچ گئے مماس اور رقیق کے اندر طوس سطح کے درمیان بنے زاویے کوزاویکس کہتے ہیں۔ اسے 6 سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ یہ رقیق اور طوس اشیا کے مختلف جوڑوں کے درمیانی رخ پر مختلف ہوتا ہے۔ کہ رقیق ، طوس کی سطح پر جیل مختلف ہوتا ہے۔ کہ کی قدر سے یہ طے ہوتا ہے کہ رقیق ، طوس کی سطح پر جیل حالے گایا اس پر قطرے بنیں گے۔ مثال کے طور پر پانی کنول کی پتی پر قطرے بنا تا ہے، جیسا کہ شکل (10.19 میں دکھایا گیا ہے اور پلاسٹک کی پلیٹ پر جیل جاتا ہے، جیسا کہ شکل (10.19 میں دکھایا گیا ہے۔


ہم تینوں باہر رخوں پر تینوں باہمی رخوں کے تناؤ کیتے ہیں، جو باہمی رخ ہیں: S_{sl} ، S_{sa} , S_{la} ، S_{sa} , S_{la} ، وقتی ہوا، اور گھوں ہوا، اور گھوں ہوتی اور تناؤ ہیں بالتر تیب ، S_{sl} ، S_{sa} , S_{la} ، تینوں جسیا کہ شکل S_{sa} ، S_{sa} ، S_{la} ، میں دکھایا گیا ہے ہے ہمس کے خط پر ، تینوں وسلوں کے درمیان سطحی قو توں کا توازن میں ہونا لازم ہے۔ شکل S_{la} ، S_{la} ، مندرجہ ذیل رشتہ با آسانی مشتق کیا جاسکتا ہے۔

 $S_{la}\cos\theta + S_{sl} = S_{sa}$

اگر $S_{sl} > S_{la}$ ہو، جیسا کہ پانی پی درمیانی رخ میں ہوتا ہے، تولمس زاویہ ایک منفر جہزاویہ (Obtuse angle) ہوتا ہے اور اگر $S_{sl} < S_{la}$ ، $S_{sl} < S_{la}$) ہوتا ہے اور اگر منفر جہزاویہ (Acuteangle) ہوتا ہے تو بیصارہ زاویہ (لیس شک درمیانی رخ میں ہوتا ہے تو رقیق کے مالیکیو ل آپس میں ہوتا ہے ۔ جب Θ ایک منفر جہزاویہ ہوتا ہے تو رقیق کے مالیکیو لوں سے ان کی شش کمزور بہت زیادہ تو تا ہے ۔ اس لیے رقیق سے میص سطح تخلیق کرنے کے لیے بہت زیادہ تو انائی

سيالوں کي ميكا نيكي خاصيتيں

S_{la} S_{sa} S_{sl}



شکل10.19درمیانی رخوں کے تناؤ کے ساتھ پانی کے قطروں کی مختلف شکلیں(a) ایك كنول كی پنی پر (b) ايك صاف پلاسٹك كى پليك پر

چاہیے ہوتی ہے، اور اس لیے رقیق ، ٹھوس کو گیا نہیں کرتا۔ پانی کے ساتھ مومی یا تیل والی (پھنی) سطوں پر ایسا ہی ہوتا ہے، اور پارہ کے ساتھ ایسا ہر سطح پر ہوتا ہے۔ دوسری طرف، اگر رقیق کے مالیکیولوں اور ٹھوس کے مالیکیولوں کے درمیان کشش بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہے۔ کا کم ہوجائے گا اور اس لیے درمیان کشش بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہے۔ اس صورت میں 6 ایک حادہ زاویہ ہے۔ یہی پانی کے ساتھ شخشے پر یا پلاسٹک پر ہوتا ہے اور مٹی کے تیل کے ساتھ تقریبا ہر چیز پر (مٹی کا تیل فوراً پھیل جاتا ہے) ۔ صابین ، ڈٹر جنٹ ساتھ تقریبا ہر چیز پر (مٹی کا تیل فوراً پھیل جاتا ہے) ۔ صابین ، ڈٹر جنٹ شامل کیا جاتا ہے تو کمس زاویہ چھوٹا ہوجا تا ہے تا کہ بیا ندر تک داخل ہو تیس اور مؤثر ہو تیس ۔ دوسری طرف وہ ایجنٹ جو واٹر پر وف (پانی سے حفاظت اور مؤثر ہو تیس ۔ دوسری طرف وہ ایجنٹ جو واٹر پر وف (پانی سے حفاظت کرنے کے لیے استعال ہوتے ہیں ، شامل کیے جانے پر یانی اور ریشوں کے درمیان بڑا زائی کمس بناتے ہیں۔

10.6.4 قطرے اور بلیلے

(Drops and bubbles)

سطی تناؤ کا ایک نتیجہ بیہ ہے کہ پانی کے آزاد قطر ہے اور بلیلے، کروی شکل کے ہوتے ہیں، اگر ارضی کشش کے اثرات کونظر انداز کیا جا سکے ۔ آپ نے تیز رفقار چیٹر کا ؤمیں بیہ چھوٹے قطر ہے بنتے ہوئے ضرور دیکھے ہوں گے اور بجیپن میں صابن کے بلیلے بھی بنائے ہوں گے۔قطر ہوتے میں صابن کے جھاگ کو کیا چیز مشحکم رکھتی ہے؟

ہم بارباریہ کہدرہے ہیں کہ ایک رقیق ۔ ہوا درمیانی رخ میں تو انائی ہوتی ہے، اس لیے ایک دیے ہوئے جم کے لیے سب سے کم تو انائی کی سطح وہ ہوگ، جس کا سطحی رقبہ سب سے کم ہو۔ کرہ کی میہ خاصیت ہوتی ہے۔ حالا نکہ میاس کتاب کے معیار کے دائرہ سے باہر ہے، آپ خود جانچ سکتے ہیں کہ کرہ اس معاطع میں کم سے کم کعب سے تو بہتر ہے۔ اس لیے اگر ارضی کشش اور دوسری قو تیں (مثلاً ہواکی رگڑ) غیر موثر ہوں تو رقتی کے قطرے کروی ہوں گے۔ سطح سے سطح سے سیاسی سیاس

سطحی تناؤ کا ایک دوسرا دلچیپ نتیجہ یہ ہے کہ ایک کروی قطرے کے اندرون دباؤ، شکل (a) 10.20، قطرے کے باہر کے دباؤسے زیادہ ہوتا ہے۔ فرض کیجیے کہ نصف قطرہ 'r' کا ایک کری قطرہ تو ازن میں ہے۔ اگر اس کے نصف قطر میں ۲ کا کا اضافہ ہوتو زائد سطحی تو انائی ہے:

$$\begin{split} [4\pi(r+\Delta r)^2-4\pi r^2]S_{la} &= 8\pi r \; \Delta r \, S_{la} \quad (10.27) \\ [3pt] [3pt] [4\pi(r+\Delta r)^2-4\pi r^2]S_{la} &= 8\pi r \; \Delta r \, S_{la} \quad (10.27) \\ [3pt] [3p$$

 $W=(P_i-P_o)~4\pi r^2\Delta r$ (10.28): کیا گیا کام ا

 $(P_i - P_o) = (2 S_{la}/r)$ (10.29)

عمومی طور پر،ایک رقیق گیس درمیانی رخ کے لیے، حد بی طرف، جو فی طرف سے زیادہ دباؤ ہوتا ہے۔ مثلاً ایک رقیق میں ایک ہوا کے بلبلے میں اندر کی طرف زیادہ دیاؤ ہوگا۔ دیکھیے شکل (10.20(b)

طبيعات

مطلب ہوا کہ سب سے اوپر کی سطح کے دونوں طرف دباؤ میں فرق ہے۔ یہ فرق دیاجا تاہے:

$$(P_i - P_o) = (2S/r) = 2S/(a \sec \theta)$$
 (10.31)
= $(2S/a)\cos \theta$

اس لیے ٹیوب کے اندر، بالکل ہلالی سطے (meniscus) پر (ہوا۔ پانی درمیانی رخ) پانی کا دباؤ، فضائی دباؤسے کم ہے۔ شکل(10.21 میں دو نقاط Aاور ط لیجیے۔ انہیں ایک ہی دباؤ پر ہونا چاہئے۔

$$P_0 + h \rho g = P_i = P_A$$
 (10.32)

جہاں ۹ پانی کی کثافت ہے اور h شعری چڑھا وُ (Capillary rise) کہلاتا ہے۔(شکل(a) 10.21(a)۔مساوات(10.31) اور مساوات(10.32) سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔

 $h \rho g = (P_i - P_0) = (2S \cos \theta)/a$ (10.33) يہاں مساوات (10.28) اور مساوات (10.29) ڪ ساتھ دی گئ جي سيال مساوات (10.28) اور مساوات (10.29) يہاں مساوات (غير مي الله على جن سے يہ واضح ہو جاتا ہے کہ شعری پڑھاؤ کی وجہ سے طلحی تناؤ ہو گئے ہے مقابلتاً زيادہ ہوگا۔ باريک شعری نليوں کے ليے يہ پہسينٹی ميٹر کے درجہ کا ہوتا ہے۔ مثلاً ، اگر (a=0.05cm)، پانی کے سطحی تناؤ کی قدر (جدول 10.38) استعال کرتے ہوئے ہميں حاصل ہوتا ہے، $h = 2S/(\rho g a)$


$$= \frac{2 \times (0.073 \text{ Nm}^{-1})}{(10^3 \text{kg m}^{-3})(9.8 \text{ ms}^{-2})(5 \times 10^{-4} \text{m})}$$
$$= 2.98 \times 10^{-2} \text{ m} = 2.98 \text{ cm}$$

نوٹ کریں کہ اگر رقیق کی ہلالی سطح حد بی (Convex)ہے، جیسے کہ پارہ کی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر 6 cos منفی ہے، تب مساوات (10.32)سے یہ واضح ہے کہ رقیق کی سطح شعری غلی میں نیچی ہوگی۔

10.6.6 ميل كاك (ڈٹر جنٹ) اور سطحى تناؤ

(Detergents and surface tension)

سوتی اور دوسرے کیڑوں پر جب چکنائی تیل وغیرہ کے دھے لگ جاتے ہیں یا وہ میلے ہو جاتے ہیں تو انہیں دھونے کے لیے ہم پانی میں میل کاٹ



شكل10.20: نصف قطر، rكا قطره ، جوف اور بلبله


ایک بلبلہ (شکل (10.20) ایک قطرہ یا جوف سے اس طور پر مختلف ہے کہ اس میں دو درمیانی رخ ہوتے ہیں۔مساوات (10.29) کی طرح، اب بلبلے کے لیے ہم ککھ سکتے ہیں:

$$(P_i - P_o) = (4 S_{la}/r)$$
 (10.30)

اسی لیے شاید آپ کو بلبلے بنانے کے لیے زور سے ،کیکن بہت زور سے نہیں ، پھونکنا پڑتا ہے ۔ کیونکہ اندر تھوڑ از ائد ہوا کا دیا وَ در کار ہوتا ہے۔

10.6.5 شعرى چڑھاؤ (Capillary rise)

ایک خمیدہ رقیق ہوا درمیانی رخ کے اطراف میں دباؤ کے فرق کے ہونے کا ایک معروف اثریہ ہے کہ پانی ایک بتلی ٹیوب میں ،ارضی کشش کے باوجود، اوپر چڑھ جاتا ہے۔لاطنی میں لفظ (Capilla) کے معنیٰ ہیں بال،اگر ٹیوب بال جیسی باریک ہو،تو چڑھاؤ بہت اوپر تک ہوگا۔اسے دیکھنے کے لیے،ایک



شکل 10.21: شعری چڑھاؤ (a)ایك پتلی ٹیوب کا خاکہ جو پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ (b) درمیانی رخ کے قریب ، تکبیر شدہ تصویر

دائری تراثی رقبہ (نصف قطرہ) کی ایک شعری نلی لیجیے، جسے پانی کے کھلے برتن میں عمودی کھڑا کردیجیے۔ (شکل 10.21) پانی اور شیشہ کے درمیان کمس زاویہ، حادیہ ہے، اس لیے شعری نلی میں پانی کی سطح جونی ہوگی۔اس کا سيالوں کي ميكا نيكي خاصيتيں

(Detergent) یا صابن ملاتے ہیں، پھر کپڑوں کواس پانی میں ڈوباتے ہیں اور انہیں رگڑتے ہیں۔آیئے اس عمل کو بہتر طور پر سمجھیں۔

پانی کے ساتھ دھونے سے چکنائی کے دھیے نہیں صاف ہوتے۔ کیونکہ پانی چکنی گندگی کو گیلائہیں کرتا۔ اگر پانی چکنائی کو گیلا کرسکتا ہوتو پانی کا بہاؤ کچھ چکنائی بہالے جاتا۔ اس طرح کی کچھکا میا بی پانی میں میل کا مطاویے سے حاصل ہوتی ہے۔ میل کاٹ کے مالیکولوں کی شکل بالوں میں لگانے کی پن حاصل ہوتی ہے۔ میل کاٹ کے مالیکولوں کی شکل جاتوں میں لگانے کی پن (Hair pin) کی شکل جیسی ہوتی ہے، جس کا ایک سرایانی سے جڑا ہوتا ہے اور

المان کے مالکیو ل Soap moleculus مابین کے مالکیو ل Water کی الکیو ل جن کے سریانی نے مسلک میں میں مسلک میں میں مسلک میں میں مسلک میں میں مسلک میں م


چئى گذرگى كے ذرات كا

پانی ڈالا جا تا ہے، مگر گندگی اپنی جگہ نہیں چھوڑتی

میل کاٹ شامل کیا جاتا ہے۔اس کے مالیکیولوں کے غیر فعال مومی سرحدوں کی طرف کشش کرتے ہیں، جہاں پانی گندگی سے ماتا ہے۔



غیر فعال کنارے گندگی کو گھیرتے ہیں اور گندگی اب پانی بہانے سے اپنی جگہ سے ہٹائی جاستی ہے۔



گندگی صابن کے مالکیولوں سے گھری ہونی لگی رہتی ہے۔ شکل 10.22: میل کاٹ کے مالیکیول جو کرتے ہیں، اس کی شکل میں میل کاٹ کا عمل

دوسرا پیکنائی تیل یاموم کے مالیکول سے۔اس طرح یہ پانی۔تیل درمیان رخوں کو بنا تاہے۔اس کا نتیجہ شکل (10.22) میں شکلوں کے ایک سلسلے کے ذریعے دکھایا گیاہے۔

ہم اپنی زبان میں کہیں گے کہ میل کاٹ ملادینے سے، جس کے مالیکول
ایک سرے پر پانی کو کشش کرتے ہیں اور دوسرے سرے پر میل، جیسے تیل،
کو سطی تناؤ (پانی ۔ تیل) بہت کم ہوجا تا ہے۔ اورا یسے درمیانی رخوں کا بننا،
توانائی کی مناسبت سے سازگار بھی ہوسکتا ہے، جیسے گندگی کے گرتے جو تیل
کاٹ سے گھرے ہوتے ہیں اور پھر پانی سے گھرے ہوتے ہیں۔ اس طرح
کے مل جن میں سطی فعال میل کاٹ استعال ہوتے ہیں، صرف صفائی کرنے
کے لیے اہم نہیں ہیں بلکہ تیل اور کچے دھات وغیرہ حاصل کرنے میں بھی ان
کا استعال ہوتا ہے۔

مثال 10.11: ایک بیکر میں شعری نلی کا نچلا سرا پانی کی سطح سے 8.00cm نیج تک ڈبویا گیا ہے۔ نلی کا قطر 8.00cm نیج تک ڈبویا گیا ہے۔ نلی کا قطر 8.00cm نیک ڈبویا گیا ہے۔ نلی کا قطر کی بلبلہ پیدا کرنے کے لیے نلی میں ڈو بے سرے پر ایک نصف کری بلبلہ پیدا کرنے کے لیے نلی میں کتنا دباؤ چاہیے ہوگا؟ تجربہ کے درجۂ حرارت پر پانی کا سطحی تناؤ میں کتنا دباؤ چاہیے ہوگا؟ تجربہ کے درجۂ حرارت پر پانی کا سطحی تناؤ $1.01 \times 10^5 P_a$ $-7.30 \times 10^{-2} Nm^{-1}$ $g = 9.80 ms^{-2}$ زا کردباؤ کا بھی حیاب لگا ہے۔

جواب: ایک رقیق میں ایک گیس کے بلیلے میں زائد دباؤ 28/ ت دیاجا تا ہے، جہال 8، رقیق میں ایک گیس کے بلیلے میں زائد دباؤ ہے۔ آپ کو بینوٹ کرنا چاہتے کہ اس صورت میں رقیق کی صرف ایک سطح ہے (ایک گیس میں ایک رقیق کے بلیلے کے لیے دور قیق سطحیں ہوتی ہیں، اور زائد دباؤ کے لیے، اس صورت میں فارمولا ہے (48/ اب بلیلے کے باہر دباؤ ، P فضائی دباؤ صورت میں فارمولا ہے (48/ اب بلیلے کے باہر دباؤ ، P فضائی دباؤ سے مصاوی ہے۔ اور 8.00 ساوی ہے۔

 $P_o = (1.01 \times 10^5 P_a + 0.08 \text{ m} \times 1000 \text{kg m}^{-3} \times 9.80 \text{ms}^{-2})$

 $= 1.01784 \times 10^5 Pa$

عيات طبيعات

اس لیے، بلیلے کے اندر دباؤہ

جہاں بلیلے کے نصف قطر کوشعری نلی کے نصف قطر کے مساوی لیا گیا ہے، کیونکہ بلبلہ نصف کری ہے۔جواب تین قابل لحاظ ہندسوں تک درست ہے۔ بلیلے میں زائد دباؤ Pa و 146 ہے۔

 $P_{t} = P_{o} + 2S/r$ $= 1.01784 \times 10^{5} Pa + (2 \times 7.3 \times 10^{-2} Pam/10^{-3} m)$ $= (1.01784 + 0.00146) \times 10^{5} Pa$ $= 1.02 \times 10^{5} Pa$

خلاصه

- 1. ایک رقیق کی بنیادی خاصیت بیر ہے کہ وہ بہہ سکتا ہے۔ سیال اپنی شکل کی تبدیلی کی کوئی مزاحمت نہیں کرتے۔ اس لیے سیال کی شکل وہی ہوتی جواس برتن کی ہوتی ہے، جس میں سیال رکھا جاتا ہے۔
- 2. رقیق غیرداب پذیر ہے اوراس کی اپنی ایک آزاد سطے ہوتی ہے۔ گیس داب پذیر ہے اور جتنی جگہ اس کے لیے موجود ہوتی ہے، وہ اس سب جگہ میں چیل جاتی ہے۔
- : قرایک سیال کے ذریعے رقبہ A پرلگائی گئی عمودی قوت F ہموتو اوسط دباؤ کی تعریف بہطور توت کی رقبہ سے نسبت کی جاتی ہے: $P_{av} = \frac{F}{A}$
 - Nm^{-2} کے کیساں ہے۔ دباؤکی دوسری عام اکائیاں ہیں۔ Nm^{-2} کے کیساں ہے۔ دباؤکی دوسری عام اکائیاں ہیں۔ 1 atm = 1.01×10^5 Pa, 1 bar = 10^5 Pa

1 mm of Hg = 1 torr = 133 Pa torr = 133 Pa = 0.133 kPa

- 5. پاسکل کے قانون کا بیان ہے: ایک سیال، جو حالت سکون میں ہو، اس کے ان تمام نقاط پر دباؤ کیساں ہوتا ہے جو کیساں بلندی پر ہوتے ہیں۔ ایک گھرے ہوئے سیال پر لگائے گئے دباؤ میں کی گئی تبدیلی، بغیر کسی کی کے سیال کے ہر نقطہ اور اس برتن کی دیواروں برتر سیل ہوجاتی ہے۔
- 6. ایک سیال میں دباؤ، گہرائی h کے ساتھ مندرجہ ذیل ریاضیاتی عبارت کے مطابق تبدیل ہوتا ہے: $P = P_a + \rho gh$ ، جہاں ρ
- 7. ایک قائم بہاؤمیں ایک غیریکساں تراش کے پائپ میں سے کسی بھی نقطہ پرایک سینڈ میں گذرنے والے غیر داب پذیر سیال کا جم جم یکساں ہوتا ہے۔
 - مستقلہ=V (V رفتار ہےاور A تراشی رقبہ ہے)
 - یمساوات، غیرداب پذیرسیال کے بہاؤمیں کمیت کی بقا کا نتیجہ ہے۔
- $(\rho v^2/2)$ جب متعقل بہاؤخط پرحرکت کرتے ہیں، تو دباؤ (P)، حرک تو انائی ٹی اکائی جم جب متعقل بہاؤخط پرحرکت کرتے ہیں، تو دباؤ (P)، حرکی تو انائی بالقوۃ ٹی اکائی جم (ρgy) کا حاصل جمع ایک مستقلہ ہوتا ہے:

 $P + \rho v^2 / 2 + \rho gy = \text{Autile } P$

بیمساوات، قائم بہاؤمیں غیرلزج سیال کی حرکت پرتونائی کی بقائے اطلاق کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ ایسا کوئی سیال نہیں ہے جس کی لزوجت صفر ہو، یہ بیان نزد کی طور پر ہی درست ہے ۔ لزوجت، رکڑ کی طرح ہے اور حرکی توانائی کوحرارتی توانائی میں تبدیل کردیتی ہے۔

- 9. حالانکہ ایک ایساسیال تحریفی بگاڑ کے لیے تحریفی ذرر کی ضرورت نہیں ہوتی الیکن جب ایک سیال پرتحریفی ذرر لگایا جاتا ہے، تو ایسی حرکت پیدا ہوتی جو تحریفی بگاڑ میں وقت کے ساتھ اضافہ کرتی جاتی ہے۔ تحریفی ذرر کی تحریفی بگاڑ کی شرح وقت سے نسبت از وجت کا ضریب ہر کہلاتی ہے۔
 - جہاں علامتیں اپنے عام معنوں میں استعمال ہوئی ہیں اور متن میں معروف کی جانچکی ہیں۔ $\eta = rac{Fl}{vA}$
- اں اسٹوکس کے قانون کا بیان ہے کہ گزوجت η والے سیال میں رفتار V سے گذرتے ہوئے ، نصف قطر a' کے کرہ پر لگنے والی $\mathbf{F} = -6\pi \eta \mathbf{a} \mathbf{v}$: کرج کشید قوت $\mathbf{F} = -6\pi \eta \mathbf{a} \mathbf{v}$
- بید یا ایک سیال میں آشو بیت کی شروعات ایک غیر ابعاد کی پیرامیٹر سے معلوم کی جاتی ہے جورینالڈس عدد R_e کہلاتا ہے۔ بید یا جاتا ہے: $R_e = (\rho \nu d)/\eta$ ہمال کے بہاؤ سے منسلک ایک مخصوص جیومیٹریائی لمبائی ہے، اور باقی علامتوں کے اپنے عام معنی ہیں۔
- 12. سطی تناؤ، وہ قوت فی اکائی لمبائی (یاسطی توانائی فی اکائی رقبہ)ہے جور قبق اوراسے گھیرنے والی سطح کے درمیانی رخ کے مستوی میں گئی ہے۔ یہوہ زائد توانائی ہے جوالیک درمیانی رخ کا مالیکیول، رقبق کے اندر کے مالیکول کے مقابلے میں رکھتا ہے۔

قابل غور زكات:

- 1. دباؤالیک غیرسمتی (عددی) مقدار ہے۔ دباؤ کی تعریف بہطور'' قوت فی اکائی رقب' پیغلط فہمی پیدا کرسکتی ہے کہ دباؤالیک سمتی ہے۔ اس تعریف کے تارکنندہ میں'' قوت' دراصل قوت کا وہ جزو ہے جواس رقبہ پرعمود ہے، جس پروہ دباؤلگایا گیا ہے۔ سیالوں کو بیان کرنے کے لیے، ذراتی اوراستوارجسم میکانیت کے تصورات سے الگ ہٹ کرسوچنا ضروری ہے۔ یہاں ہم ان خاصیتوں کی بات کررہے ہیں جوسیال میں ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ پر تبدیل ہوجاتی ہیں۔
- 2. ہمیں ایک سیال کے دباؤ کے بارے میں پنہیں سوچنا چاہئے کہ یہ دباؤ صرف ایک ٹھوں ، جیسے برتن کی دیواروں پاسیال میں ڈو بے ہوئے مادے کے ٹھوں ٹکڑے پر ہمی لگ رہا ہے۔ دباؤ سیال کے ہر نقلے پر موجود ہوتا ہے۔ سیال کا ایک جزو (جس طرح کا شکل 10.2 میں دکھایا گیاہے) توازن میں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ مختلف رخوں پرلگ رہے دباؤ مساوی ہوتے ہیں۔

عيات طبيعات

3. دباؤکے لیے ریاضیاتی عبارت $P = P_a + \rho gh$ صادق ہے، اگر سیال غیر داب پذیر ہو میلی شکل میں بیر وقت اشیا کے لیے درست ہے، جو ہڑی حد تک غیر داب پذیر ہوتی ہیں، اور اس لیے دباؤا کی اونچائی کے لیے مستقلہ ہے۔

- $P P_a = P_g$: يج د باؤ، اصل د باؤ اور فضائی د باؤ کافرت ہے
- كَيْ دِبا وَناسِينِهِ واللهِ آلات كَيْحِ دِبا وَناسِية مِين _ان مين ٹائر دبا وَكَيْج اورخون دبا وَكَيْح بھي شامل مين _
- 5. ایک مستقل بہاؤ خط، سیال کے بہنے کا نقشہ ہے۔ ایک قائم بہاؤ میں دوستقل بہاؤ خطوط ایک دوسرے کوقطع نہیں کرتے، کیونکہ ایسا کرنے کے معنی ہول گے کہ اس نقطہ پرسیال کے ذرہ کی دومکندر فتاریں ہوں گی۔
- 6. اگررقیق پرلزج کشید (Viscous Drag) کام کررہی ہوتو برنو لی کا صول درست نہیں ہے۔ اس صورت میں ، اس اسرافی P_2 قوت (Dissipative force) کے ذریعے کیے گئے کام کو بھی حساب میں لینا ہوگا اور P_2 (شکل 10.9)، مساوات (10.12) سے دی جانے والے قدر سے کم ہوگا۔
- 7. جیسے جیسے درجہ ٔ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے ، رقیق کے ایٹوں کی حرکت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور لزوجت کا ضریب ہ کم ہوجا تا ہے۔ ایک گیس میں درجۂ حرارت میں اضافہ ایٹوں کی بے ترتیب حرکت میں اضافہ کرتا ہے اور ہر بڑھ جاتا ہے۔
- 8. آشوہیت کی شروعات کے لیے ، فاصل رینالٹرس عدد کی سعت (Range) 1000 سے 1000 ہے، جو بہاؤ کی جو بہاؤ کی جو میٹری کے تالع ہے۔ زیادہ تر صورتوں میں 1000 $R_e < 1000$ ہوگا، $R_e < 1000$ کے غیر مستقل بہاؤ اور 2000 کے غیر مستقل بہاؤ اور 2000 کے غیر مستقل بہاؤ اور 2000 کے خور 2000 کے خو
- 9. سطی تناؤ، رقیق کے اندرون ایک مالیکیول کی توانائی بالقوۃ کے مقابلے میں ، رقیق کی سطح پر مالیکیول کی زائد توانائی بالقوۃ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ایس سطحی توانائی دو اشیا کوجدا کرنے والے اس درمیانی رخ پر پائی جاتی ہے، جن میں سے کم از کم ایک رقیق ہو۔ بیصرف ایک تنہارقیق کی خاصیت نہیں ہے۔

ريمارک	اکائی	ابعاد	علامت	طبعی مقدار
1atm = 1.013×10 ⁵ pa, لامتى	پاسکل(Pa)	$[ML^{-1}T^{-2}]$	Р	دباؤ
لاسمتي	Kgm ⁻³	$[ML^{-3}]$	ρ	كثافت
لاسمتی، شے م _ا ر پانی م	نہیں	نهیں		نوعی کثافت
	PaS یا پوآئے سی لیس (PL)	$[ML^{-1}T^{-1}]$	η	لزوجت كاضريب
$R_e = \frac{\rho v d}{\eta}$, آمتی	نہیں	نېي <u>ن</u>	R_e	رينالڈ کاعد د
لاسمتى	Nm^{-1}	$[MT^{-2}]$	S	سطى تناؤ

سيالوں کي ميكا نيكي خاصيتيں

مشق

10.1 وضاحت ليحي كه كيول

- (a) انسانوں میں د ماغ کے مقابلے میں پیروں پرخون کا دباؤزیادہ ہوتا ہے۔
- 6Km (b) کی بلندی پر، فضائی دباؤکی قدر،اس کی سطح سمندر پر قدر کی تقریباً آدهی رہ جاتی ہے، جب کہ فضا کی بلندی 100Km سے زیادہ ہے۔

10.2 وضاحت يجيح كيول

- (a) شیشے کے ساتھ پارہ کازاویلمس منفرجہ ہے جب کہ شیشے کے ساتھ پانی کازاویلیس ،حارہ ہے۔
- (b) پانی ایک صاف شیشے کی سطح پر چیل جاتا ہے، جبکہ پارہ اسی سطح پر قطر ہے بنالیتا ہے۔ (دوسر سے الفاظ میں: پانی شیشے کو گیلا کردیتا ہے، جبکہ پارہ نہیں کرتا)
 - (c) رقیق کاسطی تناؤ ، سطے کے رقبہ کے تابع نہیں ہے۔
 - (d) ایک ایسے یانی کے، جس میں میں کاٹ گھلا ہوا ہو کہس کے زاویے چھوٹے ہونا جا ہمیں۔
 - (e) ایک ایسے رقیق کے قطرے کی شکل، جس پر کوئی باہری قوت نہیں لگ رہی ہو، ہمیشہ کروی ہوتی ہے۔

10.3 ہربیان کے ساتھ دی ہوئی فہرست میں سے لفظ نتخب کرکے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔

- (a) درجهٔ حرارت کے ساتھ، رقیق اشیاء کا سطحی تناؤ، عام طور سے(بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے)
- (b) درجۂ حرارت کے ساتھ، کیسوں کی لزوجتجبکہ رقیق اشیاء کی لزوجت درجۂ حرارت کے ساتھ (بڑھتی ہے، کم ہوتی ہے)
- (c) تحریفی مقیاس والی ٹھوس اشیا کے لیے تحریفی قوت ۔۔۔۔۔۔کے متناسب ہے ، جبکہ سیالوں کے لیے یہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کے متناسب ہے (تحریفی بگاڑ تحریفی بگاڑ کی نثرح)
- (d) ایک سیال کے لیے، جو قائم بہاؤ کے ساتھ بہدرہا ہو، پائپ کے پتلے مقام پر بہاؤ کی رفتار میں اضافہ کتے ہوتا ہے (کمیت کی بقا/ برنولی کا اصول)
- (e) ایک جہاز کے اس ماڈل میں جو ہوائی سرنگ میں ہو، آشوبیت اس رفتار پر پیدا ہوتی ہے جو ایک اصل جہاز میں آشوبیت پیدا ہونے کی رفتار سے ہوتی ہے (کم / زیادہ)

10.4 وضاحت كيجي كيول

- (a) ایک کاغذ کے ٹکڑے کوافقی رکھنا چاہتے ہوں تو اس کے اوپر پھونکنا چاہیے،اس کے نیخ ہیں۔
- (b) جبہم پانی کی ٹونٹی کواپنی انگلیوں سے ہند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری انگلیوں کے درمیان سے پانی تیزی سے بہتا ہے۔

طبيعيات 352


(c) ایک آنجکشن لگاتے وقت ڈاکٹر کے ذریعے انگوٹھے سے لگائے گئے دباؤ کے مقابلے میں سرنج کی سوئی کا ناپ بہاؤ کی شرح کو بہتر طور پر کنٹر ول کرتا ہے۔

- (d) ایک برتن کے ایک چھوٹے سوراخ میں سے باہر بہتا ہوا سیال ، برتن پر پیچھے کی جانب ایک دھالگا تا ہے۔
 - (e) ایک اسپن کرتی ہوئی کرکٹ کی گیند کا ، ہوا میں گذرتے ہوئے ، خط حرکت مکافی نہیں ہوتا۔
- 10.5 اونجی ایرٹی کے جوتے پہنے ہوئے ایک 50Kg کمیت کی لڑکی خود کو ایک ایرٹی پر حالت تو ازن میں لاتی ہے۔ ایرٹی کی شکل دائری ہے اور اس کا قطر 1.0cm ہے۔ افقی فرش پر ایرٹری کے ذریعے کتناد باؤ لگے گا؟
- 10.6 ٹوریسلی کے بیرومیٹر میں پارہ استعال کیا جاتا ہے۔ پاسکل نے اس کی جگہ ہ⁻³ 984 kg m کثافت والی فرانسیسی شراب استعال کی ۔ نارمل فضائی دباؤکے لیے شراب کے کالم کی اونچائی معلوم کیجیے۔
- 10.7 سمندر کے کنارے ایک تصیبی عمارت بنائی گئی جوزیادہ سے زیادہ Pa اور برداشت کرسکتی ہے۔ کیا بیکھارت سمندر میں ایک تنصیبی عمارت بنائی گئی جوزیادہ سے 10.9 فرر برداشت کرسکتی ہے۔ کیا بیکھارت سمندر کی میں ایک تیل کے کنویں کے اوپر کھڑی کی جانے کے لیے مناسب ہے؟ سمندر کی گہرائی تقریباً MKسکا مان لیجے اور سمندر کی لہروں کونظر انداز کردیجیے۔
- 10.8 ایک آبی لفٹ کواس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ی 3000K کمیت کی گاڑیوں کواٹھا سکے ۔وزن اٹھانے والے پسٹن کا تراثتی رقبہ 450cm² ہے۔چھوٹے پسٹن کوزیادہ سے زیادہ کتناد ہا ؤبرداشت کرنا ہوگا؟
- 10.9 ایک U-ٹیوب میں پانی اور میتھائل کیا ہوا اسپرٹ ہے، جن کوایک دوسرے سے پارہ کے ذریعے علیحدہ کیا گیا ہے۔ ٹیوب کے پانی والی بازو میں پارہ کی سطح 12.0cm اور پانی کے ساتھ ہے اور اسپرٹ والے بازو میں پارہ کی سطح 12.0cm اسپرٹ کے ساتھ ہے۔ اسپرٹ کی نوعی کثافت کیا ہے؟
- 15.0cm اگراوپروالے مسئلے (10.9) میں پانی والے بازو میں 15.0cm مزید پانی اوراسپرٹ والے بازو میں مزید 15.0cm اسپرٹ ملادیا جائے تو دونوں بازؤوں میں یارہ کی سطے میں کیا فرق ہوگا؟ (یارہ کی نوعی کثافت 13.6 ہے)
- 10.11 کیابرنولی مساوات کا استعمال ایک دریا میں ایک ڈھلان سے بہتے ہوئے پانی کے بہاؤ کو بیان کرنے کے لیے کیا جاسکتا ہے؟ وضاحت سیجیے۔
 - 10.12 اگر ہم برنو بی مساوات میں مطلق دباؤ کی جگہ تیج دباؤ کی قدریں استعال کریں تو کیا کوئی فرق پڑتا ہے؟ وضاحت سیجیے۔
- 10.14 ایک جہاز کے ماڈل کو جانچنے کے لیے ایک ہوائی سرنگ میں کیے گئے تجربے میں ، پر کی اوپری اور نجل سطحوں پر بہاؤ کی دفتاریں ، بالتر تیب $63~\mathrm{m~s^{-1}}$ اور $63~\mathrm{m~s^{-1}}$ اور تب

سيالول كي ميكا نيكي خاصيتيں


 $1.3 \,\mathrm{K}\,\mathrm{gm}^{-3}$ بواکی کثافت $1.3 \,\mathrm{K}\,\mathrm{gm}^{-3}$ بان کیجے۔


10.15 شکل(a)10.23(a) ایک غیر لزج سیال کے قائم بہاؤ کو دکھاتی ہیں۔ دونوں میں سے کون می درست ہے؟ کیوں؟



شكل .10.23

- 10.16 ایک چیٹر کا وَکرنے کے پیپ (Spray Pump) کی استوانی ٹیوب کا تراثی رقبہ $8.0 \, \mathrm{cm}^{-2}$ ہے۔ اس کے ایک مرح پر 40 اور کے بہاو کی رفتار $9.0 \, \mathrm{cm}$ کی رفتار کی باریک سوراخ ہیں۔ ہر سوراخ کا قطر $9.0 \, \mathrm{cm}$ کی رفتار کے بہاو کی رفتار $9.0 \, \mathrm{cm}$ کی رفتار کی ہوگئے کی رفتار کیا ہوگئے کی رفتار کیا ہوگئے کی رفتار کیا ہوگئے کی رفتار کیا ہوگئے کا رفتار کیا ہوگئے کی رفتار کیا ہوگئے کیا ہوگئے کی رفتار کیا ہوگئے کی رفتار کیا ہوگئے کے کہ کی رفتار کیا ہوگئے کی رفتار کی رفتار کی رفتار کی رفتار کی رفتار کی رفتار کیا ہوگئے کی رفتار کی رفتار کی رفتار کی رفتار کی رفتار کی رفتار کیا ہوگئے کی رفتار کی رفتار کیا ہوگئے کی رفتار کیا ہوگئے کی رفتار کی رفتار کیا ہوگئے کی رفتار کیا ہوگئے کی رفتار کیا ہوگئے کیا ہوگئے کی رفتار کیا ہوگئے کی رفتار کیا ہوگئے کیا ہوگئے کیا ہوگئے کی رفتار کیا ہوگئے کی رفتار کیا ہوگئے کی رفتار کیا ہوگئے کی رفتار کے کہ کی رفتار کی رفتار کی رفتار کی رفتار کیا ہوگئے کی رفتار کیا ہوگئے کی رفتار کیا ہوگئے کی رفتار کی رفتار کی رفتار کیا ہوگئے کیا ہوگئے کی رفتار کی رفتار کی رفتار کی رفتار کی رفتار کی رفتار کیا ہوگئے کی رفتار کیا ہوگئے کی رفتار کیا کی رفتار کیا گئے کی رفتار کیا گئے کے کہ کی رفتار کیا گئے کے کار کیا کی رفتار کی رفتار کیا کی رفتار کیا گئے کی رفتار کیا گئے کیا گئ
- 10.17 ایک Uشکل کے تارکوصابن کے محلول میں ڈبویا گیا اور باہر نکال لیا گیا۔ تاراور ایک ملکے پیسلواں (Slider) کے درمیان بنی نیلی صابن کی فلم $10^{-2} \times 10^{-2} \times 1.5$ وزن کوسہارا دیتی ہے، جس میں پیسلواں کا وزن بھی شامل ہے۔ کیسلواں کی لمبائی عندی کا کیا ہے؟
- پ سواں بی مباب عن صحاف ہے۔ مق میں ماؤ کیا ہے: 10.18 شکل(a) 10.24(a) میں ایک پیلی فلم دکھائی گئی ہے جوالیک چھوٹے وزن ، 10⁻² N کوسہارا دے رہی ہے۔ اسی رقیق کی اسی درجہ ٔ حرارت پرشکل (b) اور شکل (c) میں دکھائی گئی فلمیں کتنے وزن کوسہارا دے سکتی ہیں؟





شكل10.24


10.19 کمرہ درجۂ حرارت پر 3.00 mm نصف قطر کے پارہ کے ایک قطرے کے اندر کتنا دباؤ ہوگا؟ اس درجۂ حرارت پر (20°C) پارہ کا سطحی تناؤ 20°C × 10⁻² Nm نے دباؤ ہوگا کا × 10⁵ Pa ندرون زائد دباؤ بھی معلوم کیجیے۔

عليات طبعيات

10.20 صابن کے محلول کے 00mm فطر کے بلیلے کے اندرون زائد دباؤ کیا ہوگا؟ دیا ہے کہ صابن کے محلول کا اس فروں کے 10.20 میں (20°C) درجہ حرارت پر سطی تناؤ 10.4 × 2.5 ہے۔ اگر انہیں ابعاد کا ایک ہوا کا بلیلہ ایک ایسے برتن میں 40.0cm کی گہرائی پر بنتا ہے، جس میں 1.20 اضافی کثافت کا صابن کا محلول ہے، تو اس بلیلے کے اندرزائد دباؤ کیا ہوگا۔ (41 × 10 × 10 × 10 ± فضائی دباؤ)۔

اضافي مشق

- 10.21 ایک ٹنکی کو، جس کے مربع قاعدے کا رقبہ 2 ساب ایک انتصابی تقسیم (Partition) کے ذریعے درمیان سے دو برابر حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ تقسیم کے پیندے پرایک چھوٹا، قلا بے سے اٹکا ہوا، 20 m² رقبہ کا درواز ہ لگا ہے۔ ٹنکی کے ایک حصہ کو پانی سے بھر دیا گیا اور دوسرے جھے کو تیزاب سے (اضافی کثافت 1.7)۔ دونوں حصوں میں بھرے رقبق کی اونچائی سے بھر دیا گیا اور دوسرے کا حیاب لگائیے، جو دروازے کو بندر کھنے کے لیے جاسے ہوگی۔
- 10.22 ایک احاطہ بندگیس کا دباؤا کی مونومیٹر سے پڑھاجا تا ہے، جیسا کہ شکل (a) 10.25 میں دکھایا گیا ہے۔ جب پمپ گیس کی کچھ مقدار کو ہٹا دیتا ہے تو مونومیٹر ریڈنگ وہ ہے جوشکل (a) 10.25 میں دکھائی گئی ہے۔ مونومیٹر میں استعمال کیا گیا رقیق پارہ ہے اور فضائی دباؤپارہ کے 76cm ہیں۔
 - (a) پارہ کے cm کی اکائی میں ،صورت(a) اور (b) میں احاطہ کے اندر کی گیس کے مطلق اور کیجے دیاؤمعلوم سیجیے۔
- (b) صورت (b) میں سطحیں کیسے تبدیل ہوں گی ،اگر مونومیٹر کے دائیں بازومیں 13.6 cm پانی [جو پارے سے ناقابل امتزاج (immiscible) ہے] ڈال دیا جائے۔ (گیس کے جم میں ہونے والی معمولی تبدیلی نظرانداز کردیجیے)



10.23 دوبرتنوں کا اساسی رقبہ یکساں ہے لیکن شکل مختلف ہے۔ اگر دونوں میں ایک مشترک او نچائی تک پانی بھرا جائے تو پہلے برتن میں دوسرے کے مقابلے میں پانی کا دوگنا جم آتا ہے۔ کیا دونوں برتنوں میں پانی کے ذریعے اساس پرلگائی گئی قوت یکساں ہے؟ اگر ہاں، توایک ہی او نچائی تک بھرے ہوئے ان برتنوں کا وزن، وزن نا پنے کی تر از ومختلف کیوں بتاتی ہے؟

- 10.24 خون کی منتقلی کے دوران ایک رگ میں اس مقام پرسوئی داخل کی گئی جہاں گیج دباؤ 200Pa ہے۔خون جس برتن میں رکھا ہےاہے کس بلندی پررکھا جائے کہ خون صرف رگ میں داخل ہو سکے۔ (خون کی کثافت جدول 10.1 سے حاصل کیجیے)
- 10.25 برنولی مساوات مشتق کرنے میں، ہم نے ٹیوب کے سیال پر کیے گئے کام کواس کی بالقوۃ اورحرکی توانائی میں تبدیلی کے مساوی ماناتھا۔(a) ایک 10^{-2} سے نیادہ اوسط رفتار کیا ہوسکتی مساوی ماناتھا۔(a) ایک 10^{-2} سے نیادہ اوسط رفتار کیا ہوسکتی ہیں؟ سے کہ بہاؤلازی طور پر ورقی رہے؟ کیا جیسے جیسے رفتار میں اضافہ ہوتا ہے، اسرافی قوتیں زیادہ اہمیت اختیار کر لیتی ہیں؟ کیفیتی طور پر (qualitatively) بحث کیجیے۔
- a) ایک 2×10^{-3} سف قطر کی شریان میں خون کے بہنے کی زیادہ سے زیادہ اوسط رفتار کیا ہو سکتی ہے کہ بہاؤور تی رہے؟ (a) اس کے مطابق بہاؤشر ح کیا ہوگی؟ خن کی گزوجت 2.084×10^{-3} Pas کیے۔
- 10.27 ایک جہاز جس کے دونوں میں سے ہرایک پر کارقبہ 25m² ہے، مستقلہ رفتار سے ہمواراڑان کررہا ہے۔ اگراس کے پروں کی کیا سطح پرہوا کی رفتار 180k m/h اوراویری سطح پر 234Km/h ہے۔
- 10.28 ملکن کے تیل کے قطرے کے تجربے میں، ⁵-20×2.0 نصف قطر اور 1.2×10³ Kgm⁻³ کثافت والے تیل کے غیر چارج شدہ قطرے کی حتمی رفتار کیا ہوگی؟ تجربہ کے درجہ حرارت پر ہوا کی گزوجت Pas × 10⁻⁵ Pas لیجے۔اس رفتار پر قطرے پر لزج قوت کیا ہوگی؟ ہوا کی وجہ سے قطرے کے اچھال کونظر انداز کرد بیجے۔
- 10.29 پارہ کا سوڈ الائم شیشہ سے زاویہ س °140 ہے۔ 1.00mm نصف قطر کی اس شیشہ کی بنی ہوئی پتلی نلی کوا کیک پارہ سے کھرے گہرے برتن میں ڈبود یا جا تا ہے۔ ٹیوب میں پارہ کی سطح ، باہر کی پارہ کی سطح کے مقابلے میں کتنی نیچی ہوگی؟ تجربہ کے درجی جرارت پر پارہ کا سطحی تناؤ 2 0.465Nm ہے۔ درجی جرارت پر پارہ کا سطحی تناؤ 2 0.465Nm ہے۔
- $U_{\omega} = 0.30$ سس 10.30 سس 10.30 سے جودونوں کناروں پر کھلی ہے۔ $U_{\omega} = 0.0$ سے 0.0 سس 10.30 سے 0.0 سس 10.30 سے 0.0 سس 10.30 سے 0.0 سے 0


عيات عليات

کلکولیٹر یا کمپیوٹری مددسے ل کیا جانے والامسکلہ

: ρ یہ معلوم ہے کہ او نچائی کے ساتھ ہوا کی کثافت مندرجہ ذیل رشتے کے مطابق کم ہوتی ہے: $\rho = \rho_0 e^{-y/y_0}$

ضمیمہ10.1: خون کا دباؤ کیاہے؟

ارتقائی تاریخ میں ایک وقت ایسا آیا جب جانوروں نے اپنا قابلِ لحاظ وقت سیدها کھڑ ہے ہونے کی حالت میں گذار ناشروع کر دیا۔اس نے خون کی گردش کے نظام سے کئی نئی مانگیں کیں۔ وریدی (Venous) نظام میں، جو نچلے حصوں سے دل کوخون واپس پہنچا تا ہے، کئی تبدیلیاں آئیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رگیں (Weins) وہ خون کی نلیاں ہیں، جن کے ذریعے خون ، دل میں واپس پہنچتا ہے۔انسان اور ذراف جیسے جانوروں نے خون کو شش ارضی کے خلاف، او پر کی سمت میں حرکت دینے کے مسئلے کے لیے خود کو ڈھال لیا۔لیکن سانپ، چوہے اور خرگوش جیسے جانوروں کو اگر سیدھا کھڑارکھا جائے تو وہ مرجائیں گے، کیونکہ خون نچلے حصوں میں ہی رہے گا اوران کا وریدی نظام اسے دل کی طرف حرکت نہیں کراسکے گا۔



شکل10.26: کھڑے ہونے اور لیٹے ہونے کی حالت میں انسانی جسم کے مختلف حصوں میں رگوں میں گیج دباؤ کا ایك خاکه دکھائے گئے دباؤ ایك دل کے دور پر اوسط کی گئی قدریں ہیں۔

شکل 10.26 میں انسانی جسم میں رگوں کے مختلف نقاط پر اوسط دباؤد کھائے گئے ہیں۔ کیونکہ لزج اثرات بہت چھوٹے ہوتے ہیں،اس لیے ہم ان دباؤ کی قدروں کو سبحھنے کے لیے برنولی مساوات (10.13) استعمال کر سکتے ہیں۔

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gy =$$
مستقلہ

سيالوں كى ميكا نيكى خاصيتيں


جرکی توانائی رکن $(
ho U^2/2)$ کونظرانداز کیا جاسکتا ہے، کیونکہ تینوں رگوں میں رفتاریں بہت چپوٹی ہیں $(
ho U^2/2)$ اور مستقلہ ہیں۔اس لیے د ماغ پر گئے د ہاؤ $P_{
m H}$ اور پیر پر گئے د باؤ $P_{
m F}$ میں رشتہ ہے:

ول اور د ماغ تک کی او نچائیوں کی خصوصی قدریں ہیں: $P_{\rm H} = 1.7 {\rm m}$ ، $h_{\rm H} = 1.3 {\rm m}$ ولی اور د ماغ تک کی او نچائیوں کی خصوصی قدریں ہیں: $P_{\rm H} = 1.3 {\rm m}$ ، $P_{\rm H} = 1.3 {\rm m}$ ولی ہوتا ہے کہ $P_{\rm H} = 26.8 {\rm kPa}$ اور $P_{\rm H} = 9.3 {\rm kPa}$ اور $P_{\rm H} = 9.3 {\rm kPa}$ اور $P_{\rm H} = 13.3 {\rm kPa}$ ولی د باؤ کی اکائیاں میں د باؤ بہت مختلف ہیں الیکن اگر لیٹا ہوا ہوتو تقریباً مساوی ہیں ۔ جیسا پہلے متن میں بتایا جا چکا ہے کہ حکمت میں عام طور سے استعمال ہونے والی د باؤ کی اکائیاں $P_{\rm H} = 1.3 {\rm m}$ اور ٹور (Torr) ہیں ۔

P_H = 13.3kPa = 100 mm of Hg: باس کیے دل پراوسط دباؤ ہے: P_H = 1 torr = 0.133 kPa انسانی جسم قدرت کی کار گیری کا کرشمہ ہے۔ جسم کے نچلے جھے کی رگوں میں والو گلے ہوتے ہیں جواس وقت کھل جاتے ہیں، جب خون دل کی طرف بہتا ہے اور اس وقت بند ہوجاتے ہیں جب وہ نیچے کی طرف حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مزید ہی کہ خون، کم از کم جزوی طور پر، سانس لینے کے کمل سے منسلک پہپ کرنے کے کمل اور عضلات کے پھیلنے کے کمل کے ذریعہ واپس لوٹا یا جاتا ہے۔ اس سے بیوضاحت ہوجاتا ہے کہ ایک سپاہی جسے مستقل'' ہوشیار'' کی حالت میں کھڑا کر دیا جائے تو وہ کیوں بے ہوش ہوجاتے ہیں اووہ ہوش میں آتا ہے۔ دیا جائے تو وہ کیوں بے ہوش ہوجاتے ہیں اووہ ہوش میں آتا ہے۔

ایک آلہ جے اسفائی گومیونو میٹر (Sphygmomanometer) کہتے ہیں،انسانوں کے خون کا دباؤنا پنے کے لیے استعال ہوتا ہے۔ یہ ایک تیزی ہے،
بغیر کسی درد کے اور بغیر کوئی مداخلت کتے ناپنے والا آلہ ہے جو ڈاکٹر کو مریض کی صحت کے بارے میں قابل بھر وسہ تصور فراہم کرتا ہے۔ پیائش کا عمل شکل
10.27 میں دکھایا گیا ہے۔ اوپری باز وکو استعال کرنے کی دووجو ہات ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ ای سطح پر ہوتا ہے، جس پردل ہے اور یہاں کی گئی پیائش دل پری گئی
پیائش کی نزد کی قدر دیتی ہے۔ دوسری یہ کہ اوپری باز و میں ایک ہی ہڈی ہوتی ہے اور اس لیے یہاں پررگ کو دبانے میں سہولت ہوتی ہے۔ اس رگ کوعضوی
پیائش کی نزد کی قدر دیتی ہے۔ دوسری یہ کہ اوپری باز و میں ایک ہی ہڈی ہوتی ہے اور اس لیے یہاں پررگ کو دبانے میں سہولت ہوتی ہے۔ اس رگ کوعضوی
شریان (Systolic Pressure) کہتے ہیں۔ ہم سب نے کلائی پر ہاتھ رکھ کردھڑ کن کی شرح نا پی ہے۔ ہر نبض ایک سینٹر سے بچھ کم وقفہ لیتی ہے۔ ہر نبض کے
دوران دل میں دباؤاوردوران خون کا نظام ایک از صدفدر سے گذرتا ہے، جب کہ دل ذریعے خون پہلی جاتا ہے انقباضی دباؤ کومنا سب بچکا وکو انتہائی گومونو میٹر ایسا آلہ ہے جو یہ دونوں انتہائی
دباؤنا پرائے ہور اس کی آواز آئی تقسکو یہ کے ذریعے نی جاسمی جاسمی کے دریعے ورتی سے آشو بی بنایا جاسکتا
ہے۔ یہاں اصول پرکام کرتا ہے کہ عضوی شریان میں خون کے بہاؤ کومنا سب پچکا وکو (Compression) کے ذریعے ورتی سے آشو بی بنایا جاسکتا

اوپری بازو کے گردلپیٹی گئی تھیلی کا گیج دباؤا کیے مونومیٹریاا کی ڈاکل پریشر گئیج استعال کر کے ناپاجا تا ہے (شکل 10.27) تھیلی میں پہلے دباؤ کواس وقت تک بڑھایاجا تا ہے جب تک رگ بندنہ ہوجائے ۔ پھرتھیلی میں دباؤ کو آ ہستہ آ ہستہ کم کیا جا تا ہے اور تھیلے کے بالکل پنچے رکھا ہوااسٹیتھسکو پ،عضوی شریان میں پیدا طبيات



شکل 10.27 :اسفائی گومونومیٹر اور اسٹیتھسکوپ استعمال کرتے ہوئے خون کے دباؤ کی پیمائش

ہونے والی آواز ول کو سننے کے لیے استعال ہوتا ہے۔ جب دباؤانقباضی دباؤ

(از حدقدر) سے ذراسا کم ہوتا ہے تو شریان مخضر و تفنے کے لیے تھلتی ہے۔

مینومیٹر

اس مخضر وقفہ میں ، بہت زیادہ د بی ہوئی شریان میں خون کی رفتار زیادہ اور (mp)

آشو بی ہوتی ہے، اس لیے زیادہ آواز ہوتی ہے۔ پیدا ہونے والی آواز

اللیت تفسکو پ میں ٹپ ٹپ کی شکل میں سنائی دیتی ہے۔ جب تھیلی میں مزید دباؤ

مہوتا ہے، تو شریان دل کے دور کے زیادہ وقفے کے لیے تھی رہتی ہے۔

لیکن میدل کی دھڑکن کے انبساط قلب کے دور میں بندر ہتی ہے۔ اس لیے

شکل 20.27

ٹپ ٹی گی آواز کا وقفہ لمبا ہوتا ہے۔ جب تھیلی میں دبا، انبساط قلب دباؤ پر

پہنچ جا تا ہے تو شریان پورے دل کے دور میں کھلی رہتی ہے۔لیکن اب بھی بہاؤ آشو بی اور آواز پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔لیکن ابٹیٹ کی آواز کی جگہا یک قائم مستقل آواز ،اشینھسکو پ میں سنائی دیتی ہے۔

ایک مریض کادل کادباؤ، (انبساط قلب / انقباضی) دباؤ کی نسبت کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایک آرام کررہے تندرست بالغ کے لیے اس کی مخصوص قدر (انبساط قلب / انقباضی) دباؤ کی نسبت کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایک آرام کررہے تندرست بالغ کے لیے اس کی مخصوص قدر (mm کے Hg) 120/80 دباؤ، (انبساط قلب / انقباضی) دباؤ کی نسبت کے دریعے دباؤ کی خصوص قدر کے لیے طبی توجہ اور صلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑھا ہوا خون کا دباؤ، دل، گردے اور دوسرے اعضا کونقصان پہنچا سکتا ہے اور اس پر قابویا ناضروری ہے۔